

## Manuale dell'utente

## Introduzione al manuale

by Silvano Damiano

Questo manuale ha lo scopo di agevolare l'utente all'uso del programma per la gestione del catasto dei luoghi di posa

## LUOGHI 2

Applicativo software per la gestione dati della segnaletica principale dei sentieri

#### © 2016 Club Alpino Italiano

Tutti i diritti riservati.

Riproduzione in qualsiasi forma, intera o parziale, vietata in italiano e in qualsiasi altra lingua senza il permesso scritto del Club Alpino Italiano.

Il software descritto e contenuto in questo manuale è stato fornito con contratto di licenza e può essere utilizzato solo in conformità con i termini del contratto.

Stampato: Gennaio 2016

#### Testo e software

Silvano Damiano

### Hanno inoltre collaborato Tarcisio Deflorian Riccardo Marengoni Sandro Selandari Giuseppe Tomasi Michele Zanolli

Assistenza software

supporto.luoghi@cai.it

#### Ringraziamenti:

a Silvano Damiano, del CAI Pinasca, che ha curato, per conto della Struttura Operativa Sentieri e Cartografia del Club Alpino Italiano, lo sviluppo dell'applicativo e la stesura di questo manuale; la sezione CAI di Bergamo e la Commissione sentieri della SAT per la collaborazione nelle prove tecniche di funzionamento del software.

Si ringraziano fin d'ora quanti contribuiranno con segnalazioni e suggerimenti al miglioramento di Luoghi 2.

Avvertenza: l'applicativo Luoghi 2 sostituisce il software Luoghi (2003).

4

## Tabella dei contenuti

Capitolo	I Introduzione	7
Capitolo	o II Cartelle	9
Capitolo	o III Documenti	14
Capitolo	o IV Glossario	20
Capitolo	V Generalità	24
1	Associazione GPX	
2	Archivio	
3	Revisione	27
0	Creationa ardini	
4		
5	Database	31
6	Tempo di percorrenza	36
7	Numerazione sentiero	37
8	Nome luogo di posa	37
9	Codice tabella	38
10	Utenti	
11	Esecuzione del programma	
12	Aiuto in linea	
	Inserimento record tabelle	42
15		
	Inserimento Comune	
	Inserimento Manutentore	
	Inserimento Finanziatore	45
	Inserimento Zona	45
14	Modifica record tabelle	46
	Modifica Manutentore	
4.5	Modifica Zona	
15	Regole per la compliazione del luogo di posa	
Capitolo	VI Interfaccia operatore	52
1	Menu	56
	File	
	Utenti	
	Utilità	
	Luogo Povisioni	
	Ordini	

		Contenuti	5
Aiu	to	L	
2 Operaz	ioni principali		85
Luc	ogo di posa		86
	Dati luogo		
	Dati tabelle		
	Dati schizzo		102
	Dati orientamento		104
	Dati revisione		107
	Dati archiviazione		108
	Dati materiali		109
	Dati immagini		110
	Dati Earth		112
Pro	spetto del luogo di posa		113
Rice	erca luoghi		115
3 Lettura	file GPX		118
Cre	azione nome sentiero		125
4 Loghi			126
5 Antepri	ma tabella		127
6 Finestre	e comuni		129
Capitolo VII	Installazione		134
1 Elenco	versioni		134
2 Licenza			135
Capitolo VIII	Risoluzione dei problemi		140
Indic	9		0



# Introduzione

7

## 1 Introduzione

Questo programma è stato creato per gestire il catasto dei luoghi di posa (di seguito chiamato Ldp), e per facilitare la creazione degli ordini da inviare alle ditte costruttrici per la stampa.

L'applicazione necessita di essere installata su di un computer con il collegamento internet, altrimenti la visualizzazione della mappa e altre funzioni non saranno possibili.

L'utilizzo segue alcune <u>regole</u>. Inizialmente il compilatore crea un <u>luogo di posa</u> inserendo alcuni dati essenziali (provincia, settore, numero sentiero e progressivo) che permettano il salvataggio, è caldamente consigliabile non modificare questi dati che identificano in modo univoco il Ldp altrimenti si potrebbero creare accidentalmente dei luoghi duplicati. Tutti gli altri dati si possono modificare fintanto che si è sicuri di aver inserito tutti i dati in modo corretto, poi, una volta che il Ldp è posato si archivia il luogo, da questo punto in poi non sarà più possibile modificare i dati, altrimenti si avrebbero delle discordanze con quello posato e quello locale. Se in futuro occorre modificare qualche cosa, ad esempio inserire un nuovo segnavia, si dovrà creare una nuova <u>revisione</u> del luogo di posa. In questo modo si avrà una storicità del Ldp e delle successive modifiche.

Per un corretto funzionamento dell'applicazione si informa che non bisogna modificare, cancellare o aggiungere file nelle cartelle sottostanti quella di installazione, salvo alcune cartelle che sono solo di utilizzo temporaneo, come descritto nel capitolo <u>cartelle</u>.

 Vedere anche <u>Utenti</u> <u>Interfaccia operatore</u>



# Cartelle

## 2 Cartelle

Qui di seguito viene descritto l'albero delle cartelle con il relativo contenuto presente al di sotto di quella principale dell'applicazione.





#### <Cartella applicazione>

Questa è la cartella principale, ed è quella scelta in fase di <u>installazione</u>. Contiene l'eseguibile dell'applicazione e alcune librerie utili al corretto funzionamento. I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Dati

Questa cartella contiene i file per la gestione delle mappe sulla tabella <u>earth</u>. I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Archivio

All'interno delle cartelle sottostanti vengono salvati i luoghi di posa archiviati, le sottocartelle hanno una struttura ad albero e indicano la data di archiviazione

I dati contenuti in questa cartella e in quelle a seguire non devono essere modificati.

#### Backup

All'interno delle cartelle sottostanti (luoghi, pannelli e revisioni) vengono salvati gli export dei dati presenti nei <u>database</u> durante il normale funzionamento o durante le procedure di <u>manutenzione</u> <u>database</u>.

I dati contenuti in questa cartella e in quelle a seguire non devono essere modificati.

#### Config

Questa cartella contiene i dati della configurazione. I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Database

Qui sono contenuti i <u>database</u> contenenti i dati del catasto. I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Disegni

Questa cartella contiene una copia dei disegni utilizzati per la creazione dei PDF delle tabelle. Ogni cartella contiene uno schema disegni diverso.

I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Raw

Questa cartella contiene una copia dei <u>database</u> vuoti, e i font necessari al corretto funzionamento del programma, se non fossero presenti nel sistema occorre installarli come spiegato nella sezione <u>risoluzione dei problemi</u>.

I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Documenti

All'interno di questa cartella sono presenti dei documenti di carattere generale descritti nell'apposita <u>sezione</u> e l'aiuto in linea.

I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Esporta

Questa cartella viene usata come percorso predefinito per l'esportazione manuale dei <u>luoghi</u>, degli <u>schizzi</u>.

I dati presenti in questa cartella possono essere rimossi.

#### Importa

Questa cartella viene usata come percorso predefinito per l'importazione manuale dei luoghi, degli schizzi.

I dati presenti in questa cartella possono essere rimossi.

#### Gpx

Questa cartella viene usata come percorso predefinito per la lettura dei <u>file gpx</u> utilizzati per l'inserimento automatico dei dati di <u>posizione</u> del luogo, della quota nelle <u>tabelle segnavia</u> e per il calcolo del <u>tempo di percorrenza</u>.

I dati presenti in questa cartella possono essere rimossi, a patto che non siano associati ai luoghi.

#### Immagini

Questa cartella contiene le immagini associate al Ldp, le sottocartelle hanno una struttura ad albero e indicano la zona geografica..

I dati in questa cartella possono essere rimossi, ma non saranno più associati al Ldp.

#### Kml

Questa è la cartella padre contenente i file <u>KML</u> generati dal programma e utilizzati per visualizzare la <u>mappa</u> di Google, le sottocartelle hanno una struttura ad albero e indicano la zona geografica. I dati presenti in questa cartella possono essere rimossi.

#### Mappe

Questa cartella contiene le immagini delle mappe del luogo di posa, che vengono salvate all'interno della <u>tabella Earth</u>, le sottocartelle hanno una struttura ad albero e indicano la zona geografica. I dati presenti in questa cartella possono essere rimossi.

#### Licenze

Questa cartella contiene la <u>licenza</u> d'uso del programma. In questa cartella occorrerà copiare il file di Licenza ricevuto in seguito a una richiesta.

I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Pdf

All'interno di questa cartella sono posizionate le <u>schede dei prospetti</u> che vengono create su richiesta dell'utente, le sottocartelle hanno una struttura ad albero e indicano la zona geografica. Vendono anche inseriti nella cartella <Ordini> i file degli <u>ordini</u> effettuati. I dati presenti in guesta cartella possono essere rimossi.

#### Risorse

In questa cartella sono contenute le immagini utilizzate dal programma per il corretto funzionamento. I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Cartelle

#### Loghi

12

In questa cartella, al di sotto di quella risorse, sono contenute le immagini utilizzate durante l'inserimento dei loghi informativi all'interno delle <u>tabelle segnavia</u>. I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### LoghiLi

In questa cartella, al di sotto di quella risorse, sono contenute le immagini utilizzate durante l'inserimento dei <u>loghi</u> di lungo itinerario all'interno delle <u>tabelle segnavia</u>. I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Tmp

Questa cartella contiene dati temporanei, non indispensabili per il corretto funzionamento, e quindi periodicamente è bene ripulire questa cartella.

#### ExportConversion

Questa cartella contiene i dati creati durante la conversione del vecchio DB. All'interno ci sono i report, e le immagini di schizzo che non soddisfano le specifiche di importazione, generalmente sono troppo grandi, e le immagini dell'orientamento.

#### Trace

Questa cartella contiene dei file di testo che memorizzano le operazioni svolte durante l'utilizzo del programma. Ogni volta che l'applicazione parte viene generato uno di questi file. Il loro utilizzo è indispensabile per scoprire eventuali problemi che si posso verificare durante l'esecuzione. Questi file vengono cancellati automaticamente dopo una settimana.

I dati contenuti in questa cartella non devono essere modificati.

#### Versioni

Questa cartella contiene tutte gli aggiornamenti di versione installati. Una volta che si è fatto l'aggiornamento si può cancellare la cartella.

Il fatto che alcune cartelle abbiano al loro interno una struttura ad albero, è dovuto al fatto che se un'applicazione è utilizzata per raccogliere i Ldp di una regione intera o di una provincia, ci sarebbero tanti file e sarebbe difficile tenerli ordinati.

 Vedere anche Interfaccia operatore



# Documenti

## 3 Documenti

Di seguito è riportata una lista di documenti disponibili:

## Scheda per la compilazione dei luoghi di posa (ProspettoLdp.doc/pdf)

Questo documento contiene delle maschere che permettono di raccogliere i dati in campo, e una volta tornati alla postazione di segnaletica inserirli.

Se il documento non si apre è possibile prelevarlo nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Documenti\".

#### Anteprima

PROSPETTO LUOGO DI	POSA (LdP)		Codice luogo di posa:					
Soggetto manutentore LdP:			Soggetto finanziatore LdP:					
Gruppo montuoso:			Sentiero nº	LdP n. /				
Regione:	Provincia:		Comune:					
Località:	2				Quota:			
Coordinate geografiche (WGS 84) L	.dP	Latitud	ine:	Longitudi	ne:			
		1	2		275			
	h	٦V.			h			
	[m				km			
	h		$\vee$		h			
	km		$\land \vdash$		km			
	h				h			
	kmkm				km			
		3	4					
	h				h			
	km				km			
	h	-	X —		n			
		_						
	km	_			km			
		- 5	6					
	h				h			
	km				km			
	h		$\vee$		h			
	km		$\land \vdash$		km			
	h	- 7			h			
	km				[]km			
Disposizione tabelle sul palo: S	equenza tabelle dall'alto	in basso	<b>D</b> :	Т				
-	_							
0								
					n			
N ŵ								
Schizzo o mappa del luogo di posa			Tabelle:	Tipo materiale:				
			Segnavia nº		odice:			
			Località nº	01	( 02			
				01 - legno, 02 04 - metallo, 05	- torex, U3 - meg. - dibond, 06			
			Altre tabelle	Fissaggio:				
			codice:	viti testa esagor	ale da 10 mm n°			
			01 - segui il sentiero.	altri tipo fissagg	io: n°			
			02 - EE (esc. esperti)	palo legno h.	cm diam. cm			
			03 - EEA (via terrata) 04	palo metallo h.	diam. cm			
			Note:					
			Compilatore:		tel			
N			and a second sec		data			
û NB: si raccomanda di orient	are a Nord i due disegn	i	mail:	data:				

## Tabella segnavia (TabellaSegnavia.jpg)Questo documento contiene la descrizione tecnica delle tabelle segnavia.

Se il documento non si apre è possibile prelevarlo nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Documenti\".

Anteprima



17

## Tabella località (TabellaLocalita.jpg) Questo documento contiene la descrizione tecnica delle tabelle di località.

42 Se il documento non si apre è possibile prelevarlo nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Documenti\".

Anteprima



## Tempi di percorrenza (Tempi di percorrenza.pdf)

Questo documento contiene il grafico per il calcolo dei <u>tempi di percorrenza</u>.



Anteprima



 Vedere anche Interfaccia operatore



# Glossario

## 4 Glossario

## Exif

**Exchangeable image file format** (abbreviazione ufficiale Exif, non EXIF[1]) è una specifica per il formato di file immagine utilizzato dalle fotocamere digitali. La specifica utilizza i formati esistenti JPEG, TIFF Rev. 6.0, e RIFF, con l'aggiunta di specifiche etichette (tag) di metadati. Non è supportato in JPEG 2000, PNG, o GIF.

## FTP

Il File Transfer Protocol (FTP) (protocollo di trasferimento file), è un protocollo per la trasmissione di dati tra host basato su <u>TCP</u>.

## GPS

Il Sistema di Posizionamento Globale, (in inglese: **Global Positioning System**, abbreviato GPS) (a sua volta abbreviazione di NAVSTAR GPS, acronimo di NAVigation Satellite Time And Ranging Global Positioning System), è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare che fornisce posizione ed orario in ogni condizione meteorologica, ovunque sulla Terra, o nelle sue immediate vicinanze, ove vi sia un contatto privo di ostacoli con almeno quattro satelliti del sistema.

Il sistema GPS è gestito dal governo degli Stati Uniti d'America ed è liberamente accessibile da chiunque dotato di ricevitore GPS. Il suo grado attuale di accuratezza è dell'ordine dei metri, in dipendenza dalle condizioni meteorologiche, dalla disponibilità e dalla posizione dei satelliti rispetto al ricevitore, dalla qualità e dal tipo di ricevitore, dalla riflessione del segnale, dagli effetti della ionosfera, della troposfera e della relatività.

## GPX

GPX o **GPS eXchange Format** è uno schema XML progettato per il trasferimento di dati GPS tra applicazioni software. Può essere usato per descrivere waypoint (punti), tracce e percorsi (routes). I suoi tag contengono queste tipologie di informazioni: location (luogo), elevation (elevazione), e time (tempo). Questo fa sì che possa essere utilizzato come formato di interscambio fra ricevitori GPS e pacchetti software.

Le applicazioni per computer permettono ai loro utenti di vedere i loro tracciati sulle mappe o su immagini satellitari (come Google Earth) e geolocalizzare le fotografie con i metadati di Exif.

## Ldp

Acronimo per identificare il "Luogo di posa"

## **MS-Access**

Microsoft Access è un relational database management system (DBMS) che integra nativamente un software RAD (Rapid Application Development) per lo sviluppo di applicazioni gestionali di piccole/ medie dimensioni che si appoggiano a una base di dati proprietaria o ODBC.

## PDF

Il **Portable Document Format**, comunemente abbreviato PDF, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli.

## **SMTP**

**Simple Mail Transfer Protocol** (SMTP) è il protocollo standard per la trasmissione via internet di e-mail. In italiano si potrebbe tradurre come "Protocollo elementare di trasferimento postale". I protocolli utilizzati per ricevere posta sono invece il protocollo POP e l'IMAP.

## ТСР

In telecomunicazioni e informatica il **Transmission Control Protocol** (TCP), anche chiamato **Transfer Control Protocol**, è un protocollo di rete a pacchetto di livello di trasporto, appartenente alla suite di protocolli Internet, che si occupa di controllo di trasmissione.

## Waypoint

Il waypoint o punto di via, è un punto rappresentato da coordinate geografiche che identifica la posizione di un luogo di interesse che viene segnato durante il rilevamento di un sentiero. Il punto potrà contenere le coordinate di una fontana, di un bivio, di un luogo di posa e altro.

## **WGS84**

WGS84 è l'acronimo di **World Geodetic System 1984** e definisce il sistema come geodetico, mondiale, riferito al 1984.

Esso costituisce un modello matematico della Terra da un punto di vista geometrico, geodetico e gravitazionale, costruito sulla base delle misure e delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili al 1984.

I datum della geodesia classica possono essere definiti locali o regionali, approssimando bene il geoide solo in un intorno del punto di emanazione, mentre il datum globale WGS84 utilizza lo standard EGM96, che approssima il geoide nel suo complesso ed è valido per tutto il mondo.

Dal 2000 è obbligatorio l'utilizzo del WGS84 come standard per la navigazione aerea. In Italia sia l'Aeronautica Militare Italiana che l'ENAV, l'Ente Nazionale di Assistenza al Volo, hanno terminato la conversione dei dati aeronautici dai vecchi standard ED50 e MM40 al WGS84, nel rispetto dei nuovi standard internazionali emanati dall'ICAO.

## XML

XML (sigla di **eXtensible Markup Language**) è un linguaggio di markup, owero un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo.

## KML

KML (sigla di **Keyhole Markup Language**) è un linguaggio basato su XML creato per gestire dati geo spaziali in tre dimensioni.

## ZIP

Lo ZIP è un formato di compressione dei dati molto diffuso nei computer IBM-PC con sistemi operativi Microsoft e supportato di default nei computer Apple con sistema operativo Mac OS X Supporta vari algoritmi di compressione, uno dei quali è basato su una variante dell'algoritmo LZW.

## JPEG

JPEG è l'acronimo di **Joint Photographic Experts Group**, un comitato ISO/CCITT che ha definito il primo standard internazionale di compressione dell'immagine digitale a tono continuo, sia a livelli di grigio che a colori. È un formato aperto e ad implementazione gratuita.

Attualmente JPEG è lo standard di compressione delle immagini fotografiche più utilizzato. L'estensione più comune per questo formato è .jpg, ma sono anche usate .jpeg, .jfif, .JPG, .JPE. JPEG specifica solamente come una immagine può essere trasformata in uno stream di byte, ma non come questo può essere incapsulato in supporti di memorizzazione. Un ulteriore standard chiamato JFIF (JPEG File Interchange Format), creato da Independent JPEG Group, specifica come produrre un file appropriato per la memorizzazione su computer di uno stream JPEG. Nell'uso comune, quando qualcuno parla di "file JPEG" generalmente intende un file JFIF o alcune volte un file Exif JPEG. Ci sono, comunque, altri formati di file basati su JPEG, come ad esempio JNG.

 Vedere anche Introduzione



Qui di seguito sono descritte alcune caratteristiche del programma.

 Vedere anche Introduzione

## 5.1 Associazione GPX

Con il termine Associazione GPX si vuole indicare una serie di agevolazioni utili all'inserimento corretto dei dati durante la creazione o la modifica di un luogo di posa.

Per prima cosa dobbiamo avere un file <u>GPX</u> che contenga la traccia del sentiero, e i waypoint rilevati lungo di esso. In alcuni <u>GPS</u> questi file vengono generati separati, cioè abbiamo un file contenente i punti traccia e uno contenente i waypoint, è possibile unirli tramite l'interfaccia di <u>modifica dl file GPX</u> richiamabile da <u>menu</u>.

Ricordiamoci anche di fare una foto ai luoghi di posa rivolta a nord che ci sarà utile per lo <u>schizzo</u> e per <u>l'orientamento</u>. Queste immagini potrebbero essere associate al Ldp tramite la scheda <u>immagini</u>. Una volta che abbiamo il file completo dobbiamo andare a modificarlo, ci troveremo di fronte una lista di waypoint che (se non sono stati modificati durante il rilevamento direttamente sul GPS) conterranno solamente il numero progressivo del punto.

Nome	Latitudine	Longitudine	Quota	Descrizione	
01	44,962064	7,243234	1136		4
02	44,964866	7,242336	1162		≣
03	44,965505	7,241456	1177		
04	44,966467	7,241159	1202		
05	44,966805	7,240951	1210		1
06	44,975007	7,238221	1538		1
07	44,975101	7,237974	1542		1
08	44,976273	7,236673	1574		1
09	44,976789	7,235727	1568		
					-12

#### File generato dal GPS

Dovremo inserire il nome della località per ogni punto interessato al nostro luogo di posa, non solo i punti ove saranno posizionati i pali, ma anche quelle località che abbiamo intenzione di evidenziare come mete nelle tabelle segnavia. Eventualmente, è comunque consigliato, inseriremo anche una piccola descrizione del punto.

Alla fine delle nostre modifiche avremo un file che conterrà tutte le informazioni utili all'inserimento dei luoghi di posa.

25

Nome	Latitudine	Longitudine	Quota	Descrizione	^
01 - [Serremarchetto]	44,962064	7,243234	1136	Vemice, inizio sterrata, indicazioni	
02	44,964866	7,242336	1162	Vemice	Ξ
03	44,965505	7,241456	1177	Bivio TOS349B, salire a DX	
04 - [Bivio sentiero della Miana]	44,966467	7,241159	1202	Bivio Miana, salire a SX	
05	44,966805	7,240951	1210	Bivio salire a DX, cartelli, vemice, inizio sentiero	
06	44,975007	7,238221	1538	Vemice 🔶	
07	44,975101	7,237974	1542	Balmasa, fine bosco	
08 - [Bivio con 345]	44,976273	7,236673	1574	Bivio salita a DX, a SX, cartelli	
09	44,976789	7,235727	1568	Fontana	

File dopo la modifica dei nomi e delle descrizioni dei punti

Passiamo ora alla creazione del nostro primo luogo di posa.

Dopo aver selezionato da <u>menu</u> il comando di inserimento, apparirà la finestra di inserimento, con i campi 'Compilatore', 'e-mail' e 'Telefono' saranno automaticamente inseriti con il dati dell'utente connesso, dovremo creare il numero sentiero immettendo i dati 'Regione', 'Provincia', 'Settore', 'Sentiero n.' eventualmente la 'Variante' e il progressivo del luogo utilizzando la <u>finestra di aiuto</u> come visualizzato sotto.

Modifica luogo di posa: ETO-S3460-000-00	?	×
Luogo Tabelle Schizzo Orientamento Revisione Materiali Immagini		
Compilatore		
Progettista/Manutentore CAI Pinasca 🗸 🧊 Finanziatore	$\sim$	
Codice: 000		
Compilatore Silvano Damaino		
e-Mail silvano.damiano@gmail.com		
Telefono		
Località di posa		
Regione Piemonte v Provincia di Torino v Comune di Pinasca v		
Gruppo montuoso Cozie 🗸		
Su sortion		
Area S Settore 3 Zona S3 - Val Chisone 🗸		
Sentiero n. 46 Variante 0 Nome esteso sentiero E T O S 3 4 6 0	000	
Progressivo luogo		
Località - Coordinate GPS [Formato - gradi,decimale° (dd,ddddd°)] e quota		
44.962064 7.243234 Quota 1136 m. Località	.GP	×
		_
Associato a WPTK-ETOS3460000.gpx Himuovi associazione Serremarchetto		
	la dati any ambivinaia	
	io dali per archiviazio	ne
Aggioma ed esci	Esci senza aggio	mare
Primi dati da inserire		

A questo punto selezioniamo l'icona GPX e scegliamo il file precedentemente costruito e selezioniamo la località che ci interessa, saranno inseriti in modo corretto le coordinate, la quota e il nome della località, oltre ad associare al sentiero il file GPX che abbiamo costruito.

Possiamo quindi salvare il luogo, dovremo ancora inserire molti dati, ma un salvataggio di questi primi dati permette di modificarlo in qualsiasi momento.

L'associazione del file GPX ci è ancora utile quando inseriamo le <u>tabelle segnavia</u>, basta effettuare un doppio click sulla meta interessata e selezionarla dalla lista delle località precedentemente costruite nel file GPX confermando la scelta con il bottone 'Conferma', automaticamente sarà inserita la meta, la quota (se selezionata la spunta) il tempo di percorrenza e la distanza (se selezionata la spunta).

📕 Lista lo	calità presenti nel	file WPTK	-ETOS3460000.gp	x		8
Wpt	Nome	Quota	Distanza (m)	Tempo di salita	Tempo di discesa	Descrizione
01	Serremarchetto	1136	,00,	[reale 0] (Tot)	[reale 7] h 0:05 (Tot. h 2:50)	Vemice, inizio sterrata, indicazioni
03	Bivio 346/346B	1177	447,57	[reale 8] h 0:10 (Tot. h 0:10)	[reale 3] h 0:05 (Tot. h 2:40)	Bivio TOS349B, salire a DX
04	Bivio 346/346A	1202	124,10	[reale 4] h 0:05 (Tot. h 0:15)	[reale 43] h 0:45 (Tot. h 2:30)	) Bivio Miana, salire a SX
08	Bivio 345/346	1574	1601,95	[reale 60] h 1:10 (Tot. h 1:30)	[reale 15] h 0:15 (Tot. h 1:40)	) Bivio salita a DX, a SX, cartelli
13	Colle di Cucetto	1705	610,57	[reale 20] h 0:20 (Tot. h 1:50)	[reale 10] h 0:10 (Tot. h 1:20)	) Colle, salita a SX
19	Bivio verso Merla	1761	613,11	[reale 12] h 0:15 (Tot. h 2:10)	[reale 14] h 0:15 (Tot. h 1:10)	) Bivio SX in salita direzione Merla, cartelli
20	Punta Merla	1909	414,01	[reale 21] h 0:25 (Tot. h 2:40)	[reale 47] h 0:50 (Tot. h 0:50)	) Punta Merla
30	Punta Aquila	2119	2613,20	[reale 55] h 1:00 (Tot. h 3:40)	[reale 0] (Tot)	Punta Aquila
Prima loc	alità: Serremarchetto	(1136 m)				Ultima località: Punta Aquila (2119 m)
📃 Inseri	sce chilometrica				- Imp	iostazioni dei calcolo deitempi di percorrenza
🔽 Inseri	sce quota				Au	umento dei tempi di percorrenza 10 %
					V	Usa formula per calcolo percorrenza
						Aggioma
Confe	ma					Annulla

Scelta località per inserimento dati mete

Quando inseriremo un nuovo luogo di posa, se <u>settato in configurazione</u>, i dati descritti sopra saranno automaticamente inseriti, in quanto sono dati validi per tutti i luoghi presenti sul sentiero (a parte il progressivo). Se invece vogliamo fare un luogo posto su un altro sentiero o immetteremmo altri dati o toglieremo la spunta in configurazione.

 Vedere anche <u>Tabella segnavia</u> <u>Configurazione</u> <u>Edita file GPX</u>

### 5.2 Archivio

La procedura di archivio serve ad archiviare il luogo di posa e le relative tabelle associate. Questa operazione si effettua quando un Ldp è stato posizionato.

Il luogo con le tabelle, una volta archiviati non sarà possibile modificarle o cancellarle. Questo perché altrimenti avremo dei dati discordanti tra il luogo posato e quello presente nell'applicazione. Se in un secondo momento, il luogo di posa cambierà, cioè verranno aggiunte nuove tabelle o rimosse delle vecchie o altro, si procederà a creare una nuova <u>revisione</u>, che si potrà nuovamente modificare e in seguito archiviare nuovamente i dati.

L'archivio crea un file analogo a quello creato con l'esportazione, e viene messo in una cartella specifica ricavata dalla data di archiviazione, questi file generati non vanno cancellati in quanto serviranno come storia degli archivi e potranno essere usati per ripristinare i database in caso di danneggiamento.

## Archivio luoghi

L'archivio del luogo è abilitato solamente se è connesso un utente appartenente al gruppo amministratore e se il luogo non è stato mai archiviato.

Per archiviare i luoghi occorre selezionare il comando da menu.

Dopo aver confermato l'intenzione di archiviare il luogo di posa, viene fatto un <u>controllo</u> sulla congruenza dei dati, se i dati non sono corretti viene visualizzata la discordanza e poi si apre una finestra di conferma che chiede se si vuole modificare i dati, se si conferma si aprirà la finestra di <u>modifica</u> del luogo e l'operazione viene interrotta.

Dopo che il controllo dei dati è andato a buon fine il luogo viene esportato in un file con il nome "Luogo\_<data dell'archiviazione (yyMMdd)>\_<nome del Ldp>\_Rev<numero di revisione>.bin" nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Archivio\<Anno attuale in 4 cifre>\<Mese attuale con due cifre>\>Giorno attuale con due cifre>\".

Se l'operazione va a buon fine viene visualizzata la scritta "Il luogo è stato archiviato correttamente", poi sia il luogo che le tabelle e le condizioni ad esso associate vengono segnate come archiviate e registrate sul database.

 Vedere anche Interfaccia operatore Menu luogo Utenti

### 5.3 Revisione

Le revisioni nascono dalla necessità di modificare le caratteristiche di un luogo di posa anche dopo archiviazione. Come già detto, una volta che le varie schede che compongono il <u>luogo di posa</u> sono state inserite e <u>verificate</u> si può provvedere all'<u>archiviazione</u>, da questo momento in poi il luogo non potrà più essere modificato, questo per evitare che su Luoghi ci siano dei dati discordanti con il relativo posizionamento del luogo. Normalmente le caratteristiche di un luogo di posa non cambiano, ma può essere che magari in futuro venga accatastato un nuovo sentiero e quindi nel bivio ove era già presente una posa occorra inserire una nuova tabella, oppure che venga modificato un tratto di sentiero, e che quindi i <u>tempi di percorrenza</u> cambino. In questi casi bisogna nuovamente mettere le mani sul luogo di posa precedentemente costruito.

Per fare ciò basta selezionare il comando "Nuova revisione" dal menu "Revisioni". Verrà visualizzata

una finestra di <u>ricerca luoghi</u> ove sarà possibile selezionare un luogo già archiviato per crearne una nuova revisione. Dopo averlo selezionato apparirà una finestra per chiedere la conferma dell'operazione. Una volta confermata l'operazione il luogo di posa selezionato sarà spostato nel <u>database</u> revisioni, e sarà creata una nuova copia non archiviata con le stesse caratteristiche del luogo appena spostato. Una volta effettuate queste operazioni sui database, sarà visualizzata la <u>finestra di modifica</u> con i dati del luogo di posa creato con la nuova revisione, che una volta aggiornata potrà essere nuovamente archiviata.

Ricordiamoci che creando una nuova revisione creeremo anche un salvataggio automatico della stessa, per futuri <u>ripristini</u> in un file chiamato "Revisione\_<data inserimento (yyMMdd)>\_<nome del Ldp>\_Rev<numero di revisione>.bin" nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Backup\Revisioni\".

La storia delle vecchie versioni può essere visualizzata tramite il comando "<u>Visualizza vecchie</u>" nel menu "<u>Revisioni</u>"

 Vedere anche Interfaccia operatore Menu revisioni Utenti

#### 5.4 Creazione ordini

Per creazione degli ordini, si intende la preparazione dei dati delle tabelle inserite nei luoghi di posa in vari formati, utilizzati dalle ditte costruttrici per creare fisicamente le tabelle.

L'ordine si costruisce inserendo all'interno dello stesso le tabelle presenti in un qualsiasi luogo di posa presente nel database. Si potrà modificarlo fintanto che non si genera l'ordine, poi non sarà più possibile effettuare operazioni. Questo perchè una volta che abbiamo dato i dati alle ditte dobbiamo essere sicuri che l'ordine che abbiamo inserito sia quello in mano ai costruttori.

Al momento esistono due formati di output:

- un file Excel formattato secondo le specifiche della SAT
- un pannello in Pdf contenente le tabelle, suddiviso con disegni tabelle e disegni di taglio

Se in futuro occorreranno altri formati bisognerà comunicarlo al supporto.

	А	В	С	D	Е	F	G	н	1	J	К	L	м	N	0	Р	QF	s
	Soggetto					Logo												
1	manutentore	N. Sent.	Ldp n.	tab n.	Sentiero	lungo it	Meta 1	Ore 1	Meta 2	Ore 2	Meta 3	Ore 3	Dir.	Località 1	Località 2	Quota	LS	Codice Ldp
	Soggetto	Logo 1	Logo 2	Logo 1	Logo 2	Logo 1							Logo 2					
2	finanziatore	meta 1	meta 1	meta 2	meta 2	meta 3	Info meta 1	Km 1	Info meta 2	Km 2	Info meta 3	Km 3	meta 3	Latutudine	Longitudine	QR code	4	Codice Tabella
				[			Tagliaretto - Ponte di pietra>720				Colle del Besso>1468		-				Ι.	
3		S347	000.00	2	347	"Gta"	m	h 1:30	Fornetti>1182 m	h 3:40	m	h 4:40	S				1	ETO-S3470-000-00
4				BIVAC	ACQUA	PVIEW												
5		E104	002.00	4	103		Malga Finonchio	h 0:40	Moietto	h 1:30			S				1	CTN-E1040-002-00
6																		
7																		
8																		
9		Numer	o tabel	le segn	avia a de	estra: 0												
10		Numer	o tabel	le segn	avia a si	nistra: 2												
11		Numer	o tabel	le local	ità: O													
12		Presen	ti 1 log	hi con a	cronimo	BIVAC,	nome esteso BIVAC_bivacco_	_r00.pn	g									
13		Presen	ti 1 log	hi con a	cronimo	ACQU/	A, nome esteso ACQUA_fonte	_acqua	_r00.png									
14		Presen	ti 1 log	hi con a	cronimo	PVIEW	, nome esteso PVIEW_punto_	panora	amico_r00.png									
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		

Di seguito un esempio di un file excel generato degli ordini.

I dati inseriti nei campi del foglio Excel sono suddivisi in due righe, la prima di colore nero, la seconda di colore rosso. Le scritte sono effettivamente quelle da inserire nel disegno, con alcune eccezioni:

- Nei campi delle mete, può esserci il carattere ">" ad indicare di orientare a destra il testo che segue
- I loghi possono contenere l'acronimo del logo in questione, o nel caso del logo di lungo itinerario, la scritta da inserire messa tra apici.

Di seguito un esempio di un pannello con dimensioni 3050mm x 1300mm.

Bivio 346/346A	1202 m h 015 M	Serremarchetto	Colle di Cucetto	Ì
Colle di Cucetto Punta Aquila	1705 m % h 210 346	REV. 4 1136 m	1705 m	
Bivio Miana	the 0.05 miles (	Punta Meria	Punta Aquila	٦
Punta Aquila	0 h 200 346	1909 m	2119 m	
-	*	480.00	April (Bar	
× • • •	346			
1136 m (B h ara	Senemarchelto			
000 4 M	3468 Colletto			
Sta A offensy	Stade per Senemar			
Colle di Cucetto	1705 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Punta Meria	1909 m % h 245 346			
Punts Aquis	2119 m (%) # 400			
05 4 <u>8</u>	Roccene Adda			
003 4 010 4 <u>*</u>	Panoramico Panoramico Panoramico Panoramico			
020 4 al m 9511	346 Serremarchetto			
NEZ 430 00 2117	sunter sun a			
021 4 % W 606L	346 Punta Media			
0C0 4∭ W 90/L	Colle di Cucetto			
Ri - SKEDICA	Table			
Serremarchetto	1136 m P h 110			
Fontana	0 h 005			
Perosa Argentina	Ph 240			
-	-24-7			
Punta Merla	· 050 346			
Punte Aquile	i≹h 250			
acs v <u>al</u>	Senemarchetto			
563 H 5'0 mg	346 Bivio 346/346A			
000 4 0	Binio 345/346			
Punte Aquile	2119 m 3 h 1.10 mars			
/	340			
02 V2	Senemarchetto			
15 0F3 43	346 Bintown 346			
6+0 H.O.	Colle di Cucetto			
_				
=				

I

Generalità

30

Durante la creazione dell'ordine saranno generati 4 file pdf, che potranno poi essere inseriti in un pdf a layer:

- Foglio vuoto Layer base per il pdf definitivo
- Foglio taglio . Layer con solamente le linee di taglio per le tabelle
- Foglio disegno . Layer con i disegni delle tabelle
- Ordine completo Disegno comprendente i fogli precedenti in un unico layer
- Vedere anche <u>Interfaccia operatore</u> Menu ordini

### 5.5 Database

Nel programma sono presenti quattro database di MS-Access:

- 1) database <u>Segnaletica</u>
- 2) database Luoghi
- 3) database Revisioni
- 4) database Ordini

Tutti i database sono protetti da password per evitare di danneggiare i dati memorizzati al loro interno.

## **Database Segnaletica**



Questo database contiene tutti i dati generici usati per le compilazioni delle varie schede: la lista dei comuni, delle province, dei settori, delle sezioni, ...

## Database Luoghi



Questo database contiene i dati dei luoghi di posa e delle tabelle associate ad esso.

## Database Revisioni



Questo database è uguale al database dei luoghi, ma i dati contenuti sono quelli dei vecchi luoghi da cui si sono create delle nuove revisioni.

## **Database Ordini**



Questo database contiene i dati relativi agli ordini effettuati e a quelli ancora da effettuare.

## Manutenzione database

Tramite questa interfaccia, richiamabile dal menu <u>"File -> Manutenzione DB"</u>, è possibile gestire alcune operazioni sui database.

Nanutenzione database	? <mark>×</mark>
Salva Ripristina Azzera Utenti Impostazioni Salva i database selezionati Luoghi Revisioni Ordini	Area comandi Salva dati
– Luoghi, ordini e revisioni su database e su salvataggio –	Area
Luoghi su database = 750	Luoghi salvati = 22
Ordini su database = 1	Ordini salvati = 3
Revisioni su database = 1	Revisioni salvate = 2
Salvataggio utenti e impostazioni	
NESSUN salvataggio utenti	Salvataggio impostazioni effettuato
Esc	ci

Manutenzione database

Ricordiamoci che per ogni salvataggio, o archiviazione che facciamo, i dati vengono salvati singolarmente in una cartella di salvataggio. Ma in ogni caso, ogni tanto è bene provvedere ad un salvataggio manuale dei dati tramite la finestra sopra visualizzata. E' consigliabile anche, effettuare periodicamente un backup manuale della cartella Database.

In questa finestra notiamo due aree distinte:

- 1) Area comandi
- 2) Area informazioni

## Area comandi

In quest'area è possibile salvare, ripristinare o azzerare uno o più database, della configurazione e degli utenti, per fare le varie operazioni basta selezionare la tabella specifica.

**Salva** - Per salvare i dati presenti nei database, selezionare su quale database si vuole operare e successivamente selezionare il pulsante "Salva dati". Al termine sarà visualizzata la dicitura "Dati salvati correttamente".

Salva	Ripristina	Azzera	Utenti	Impostazioni						
Salva	Salva i database selezionati									
			Revisioni Ordini		Salva dati					



**Ripristina** - Per ripristinare i dati salvati, selezionare su quale database si vuole operare e successivamente selezionare il pulsante "Ripristina dati". Per ogni dato ripristinato viene fatto il controllo dell'esistenza sul database, e se è già presente non viene inserito e si passa al successivo dato. Al termine sarà visualizzata la dicitura "Dati ripristinati correttamente".

Salva Ripristina	Azzera Utenti Impostazioni	
- Ripristina i datab	ase selezionati	
	Revisioni	Ripristina dati
	Ordini	

Ripristina database

**Azzera** - Per azzerare i database, selezionare su quale database si vuole operare e successivamente selezionare il pulsante "Azzera". Viene fatto un controllo se esistono i salvataggi dei dati, se non esiste nessun salvataggio il pulsante "Azzera" viene disabilitato. Per ogni database

selezionato viene effettuata una richiesta di conferma prima di azzerare il database, se il database non ha nessun salvataggio l'azzeramento viene annullato. Al termine sarà visualizzata la dicitura "Database azzerati correttamente".

Salva Ripristina Azzera Utenti	Impostazioni			
Azzera i database selezionati				
Revision	Azzera			
Ordini				

#### Azzera i database

Ricordiamoci che l'operazione di azzeramento è DISTRUTTIVA, e occorre farla solo in caso che si siano salvati tutti i dati precedentemente. Questa operazione è chiamata automaticamente se alla partenza dell'applicazione non si riescono al leggere i database perchè corrotti.

**Utenti** - Su questa scheda si può salvare o ripristinare i dati degli utenti. Se dopo la partenza dell'applicazione si sono modificati i dati degli utenti, il pulsante "Salva" sarà disabilitato perché non si è sicuri che i nuovi dati siano corretti e quindi per salvarli bisogna rilanciare l'applicazione. Se non esiste nessun salvataggio il pulsante di "Ripristina" sarà disabilitato. Dopo il ripristino l'applicazione verrà rilanciata.

Salva Ripristin	a Azzera Utenti Impostazioni		
- Salvataggio e	ripristino utenti		
	Salva	Ripristina	

Manutenzione utenti

**Impostazioni** - Su questa scheda si può salvare o ripristinare i dati delle impostazioni di configurazione. Se dopo la partenza dell'applicazione si sono modificati i dati delle impostazioni, il pulsante "Salva" sarà disabilitato perché non si è sicuri che i nuovi dati siano corretti e quindi per salvarli bisogna rilanciare l'applicazione. Se non esiste nessun salvataggio il pulsante di "Ripristina" sarà disabilitato. Dopo il ripristino l'applicazione verrà rilanciata.

Ripristina

Manutenzione configurazione

## Area informazioni

In quest'area è possibile visualizzare alcune informazioni sullo stato dei salvataggi, in rosso vengono evidenziati i dati non salvati.

Luoghi, ordini e revisioni su database e su salvataggio		
Luoghi su database = 750	Luoghi salvati = 22	
Ordini su database = 1	Ordini salvati = 3	
Revisioni su database = 1	Revisioni salvate = 2	
Salvataggio utenti e impostazioni		
NESSUN salvataggio utenti	Salvataggio impostazioni effettuato	

Informazioni sulla manutenzione database

#### Gruppo luoghi, ordini e revisioni

Sul lato sinistro è segnato il numero di luoghi, ordini e revisioni presenti nel database. Sul lato destro è segnato il numero di luoghi, ordini e revisioni salvati sul computer.

#### Gruppo utenti e impostazioni

Sul lato sinistro è visualizzato lo stato del salvataggio degli utenti.

Sul lato sinistro è visualizzato lo stato del salvataggio delle impostazioni.

Ricordiamoci, che se per qualche motivo i dati vengono persi, e non si ha un salvataggio recente, sarà impossibile ripristinare i luoghi non ancora archiviati, e i pannelli.

 Vedere anche Interfaccia operatore

## 5.6 Tempo di percorrenza

Il calcolo dei tempi di percorrenza è relativamente complesso, in quanto ognuno di noi ha un diverso allenamento e capacità di percorrere un sentiero. Per uniformare i tempi di percorrenza è stato creato da un istituto svizzero il seguente grafico per il calcolo dei tempi.



Grafico tempi di percorrenza

Sulle ordinate abbiamo il dislivello, sulle ascisse la distanza percorsa. Per calcolare i tempi occorre avere il tracciato <u>GPS</u> del percorso e suddividerlo in tratte che abbiamo una lunghezza non troppo elevata così il calcolo diventa più preciso e una pendenza costante. Per calcolare il tempo usando il grafico prendiamo l'intersezione del dislivello e della distanza e vediamo a quale linea (quelle rosse) di tempo si riferisce, Per esempio se percorriamo 500 metri e ci innalziamo di 100 metri di quota, la nostra intersezione sarà sulla linea dei 16 minuti. Sommando i tempi delle singole tratte in cui abbiamo diviso il percorso avremo il tempo di percorrenza.

Il programma Luoghi utilizza questo grafico per il calcolo dei tempi di percorrenza, al tempo calcolato viene poi aggiunta una percentuale modificabile dalle <u>impostazioni</u>.

Un altro metodo di calcolo dei tempi, oltre a quello grafico esposto sopra, c'è la possibilità di usare una formula riportata sotto:

Pendenza(P) = Dislivello(D)/Distanza(M)\*100

 $\begin{aligned} & \text{percorrenza} = (\text{se}([\text{P}] < -10; 0, 0023^*[\text{P}]^2 - 0, 6665^*[\text{P}] + 9, 664; \text{se}([\text{P}] < 10; 0, 00002^*[\text{P}]^4 - 0, 0013^*[\text{P}] \\ & \wedge 3 + 0, 0307^*[\text{P}]^2 + 0, 3729^*[\text{P}] + 14, 123; -0, 0002^*[\text{P}]^2 + 1, 5041^*[\text{P}] + 2, 1252)))^*[\text{M}]/1000 \end{aligned}$ 

I parametri per il calcolo sono definiti in impostazioni, ma quando salviamo il file GPX che assoceremo al sentiero, vengono salvati all'interno. In questo modo è possibile usare diverse impostazioni a seconda delle proprie esigenze.
Il grafico riportato sopra è anche visibile nella sezione documenti.

 Vedere anche Interfaccia operatore Documenti

#### 5.7 Numerazione sentiero

La numerazione sentiero deve indicare in modo univoco il sentiero in tutta Italia, per fare ciò si è costituita la seguente regola:

<regione><provincia><zona><numero sentiero><non usato><variante>

Il codice del sentiero è composta da 11 cifre: **Cifra 1** - Identificativo della regione **Cifre 2 e 3** - identificativo della provincia, si usa la sigla ACI **Cifre 4 e 5** - identificativo della zona **Cifre 6 e 7** - identificano il numero sentiero, nella quasi totalità dei casi si tratta solo di cifre numeriche **Cifre 8, 9 e 10** - attualmente non è ancora usato **Cifra 11** - identifica la variante del sentiero, generalmente è composta da numeri o lettere, se si tratta del sentiero principale sarà 0 Supponiamo di costruire il nome della variante B (B) del sentiero 47 (47) presente nel settore della Val Chisone (S3) della provincia di Torino (TO). Il numero unippo carà **E**(Diamento)**E**2(cattero )(al Chisone)**47**(numero contiero)**200**(non

Il numero univoco sarà E(Piemonte)TO(Torino)S3(settore Val Chisone)47(numero sentiero)000(non usato)B(variante)

ETOS347000B

 Vedere anche Inserimento sentiero Interfaccia operatore

### 5.8 Nome luogo di posa

Il nome del luogo di posa deve indicare in modo univoco il Ldp in tutta Italia, per fare ciò si è costituita la seguente regola:

<regione><provincia>-<zona><numero sentiero><variante>-<progressivo intero>-<progressivo decimale>.

Il codice del sentiero è composta da 13 cifre, separate da trattini: Cifra 1 - Identificativo della regione Cifre 2 e 3 - identificativo della provincia, si usa la sigla ACI

Cifre 4 e 5 - identificativo della zona

Cifre 6 e 7 - identificano il numero sentiero, nella quasi totalità dei casi si tratta solo di cifre

numeriche

Cifra 8 - identifica la variante

Cifre 9,10 e 11 - identificano il progressivo intero del Ldp sul sentiero

Cifre 12 e 13 - identificano il progressivo decimale del Ldp sul sentiero

Supponiamo di dare un nome al Ldp posto sul <u>sentiero</u> ETOS3460000 con un progressivo 3.2 Il nome univoco sarà **E**(Piemonte)**TO**(Torino)-**S3**(settore Val Chisone)**46**(numero sentiero)**0**(variante)-**003**(progressivo intero)-**02**(progressivo decimale) **ETO-S3460-003-02** 

 Vedere anche Inserimento sentiero Interfaccia operatore

### 5.9 Codice tabella

Il codice della tabella è usato per identificare la tabella del Ldp, per fare ciò si è costituita la seguente regola:

<zona><numero sentiero><variante>-<progressivo intero>-<progressivo decimale>-<ordinale>.

Il codice della tabella è composta da 11 cifre, separate da trattini:

Cifre 1 e 2 - identificativo della zona

Cifre 3 e 4 - identificano il numero sentiero, nella quasi totalità dei casi si tratta solo di cifre numeriche

Cifra 5 - identifica la variante

Cifre 6,7 e 8 - identificano il progressivo intero del Ldp sul sentiero

Cifre 9 e 10 - identificano il progressivo decimale del Ldp sul sentiero

Cifra 11 - ordinale della tabella

Gli ordinali della tabella sono i seguenti:

- **T** per le tabelle località
- 1, 3, 5, ... per le tabelle segnavia con direzione a destra
- 2, 4, 6, ... per le tabelle segnavia con direzione a sinistra

La tabella località posta nel Ldp con <u>nome</u> **ETO-S3460-002-00** sarà **S3**(settore Val Chisone)**46** (numero sentiero)**0**(variante)-**002**(progressivo intero)-**00**(progressivo decimale)-**T S3460-002-00-T** 

 Vedere anche <u>Inserimento sentiero</u> Interfaccia operatore

### 5.10 Utenti

Gli utenti investono un ruolo importante nella gestione del catasto dei luoghi di posa. Se l'applicazione è presente in un computer pubblico, chiunque può accederci, ma se non è un utente riconosciuto potrà solo visualizzare i dati, ma non potrà in alcun modo operare su di essi. Contrariamente un utente appartenente al gruppo 'Compilatore' potrà operare sui luoghi inserendo e modificandone i dati, inoltre i suoi dati di profilo saranno utilizzati per compilare in modo automatico alcuni campi del luogo, quali i dati del <u>compilatore</u>.

Esiste ancora un gruppo di utenti che è quello degli 'Amministratori', gli utenti appartenenti a questo gruppo, oltre a fare quello degli utenti del gruppo 'Compilatore' possono archiviare i dati dei luoghi, interagire con gli ordini e gestire gli utenti del programma.

Dopo <u>l'installazione</u>, ci saranno due utenti nel programma, un utente appartenente al gruppo degli 'Amministratori' e uno al gruppo dei 'Compilatori', quindi la prima cosa da fare è aggiornare i dati nel profilo dell'utente e cambiarne la parola chiave, a questo punto il sistema è protetto da accessi indesiderati, e l'amministratore potrà <u>aggiungere</u> gli utenti che riterrà necessario. In un secondo tempo sarà anche possibile <u>cancellarli</u> se l'amministratore lo vorrà.

 Vedere anche Menu utenti

# 5.11 Esecuzione del programma

L'applicazione è stata generata per essere eseguita con i diritti di amministratore, se impostato un controllo utente alto, il sistema alla partenza dell'applicazione potrebbe chiedere conferma sull'esecuzione.

Quando si esegue l'applicazione, essa effettua numerose operazioni, per questo non è subito disponibile. Se nelle impostazioni è selezionata l'opzione <u>'Visualizza banner introduttivo'</u> sarà visualizzata un'immagine in attesa che le operazioni di partenza termino, altrimenti sarà visualizzata una semplice<u>finestra di attesa</u>.



Attendere il caricamento dei dati

#### Finestra di attesa

Le operazioni principali svolte alla partenza dell'applicazione sono.

- Lettura degli <u>utenti</u>, se il caricamento degli utenti fallisce viene chiesto se si vuole ripristinare il file originale, se si conferma la sostituzione bisognerà nuovamente inserire gli utenti.

- Lettura <u>configurazione</u>, se il caricamento della configurazione fallisce viene chiesto se si vuole ripristinare il file originale, se si conferma la sostituzione bisognerà nuovamente modificare le impostazioni.

- Visualizza banner o finestra di attesa.

- Carica tutte le tabelle dei <u>database</u>, se il caricamento di uno dei database fallisce viene segnalato a quale database si fa riferimento e poi chiesto se si vuole azzerarlo, se si conferma l'eliminazione, e

precedentemente non si erano salvati i dati, questi ultimi saranno persi.

- Controllo presenza connessione internet, se la connessione non è presente e il controllo in <u>configurazione</u> dell'abilitazione della mappa di Google è abilitato visualizza una finestra che informa la inabilitazione temporanea della mappa, in quanto verrebbero visualizzati molti errori durante la gestione dei <u>luoghi di posa</u>.

Al termine del caricamento dei dati sarà visualizzata l'interfaccia operatore.

### **Prima esecuzione**

Alla prima esecuzione del programma potranno essere visualizzate alcune domande riguardante il caricamento dei dati iniziali, i dati che potrebbero essere generati sono:

- 1) database generici
- 2) configurazione dell'applicazione
- 3) configurazione delle associazioni
- 4) configurazione degli utenti
- 5) database revisioni
- 6) Varie ed eventuali

Sarà anche richiesta una licenza di utilizzo affinchè il programma possa essere completamente funzionante.

 Vedere anche Interfaccia operatore Impostazioni

### 5.12 Aiuto in linea

L'applicazione utilizza come aiuto in linea l'help di Windows. Per avere informazioni su una finestra o su di un campo presente in essa basta selezionare il bottone raffigurante un punto interrogativo presente in quasi tutte le finestre visibili nel programma posto in alto a destra della finestra vicino al bottone di chiusura, come da immagine seguente.



Il cursore diventerà un punto interrogativo e basterà selezionare il campo che ci interessa per vedere apparire questo file di aiuto.

E' possibile visualizzare il file anche selezionando la voce di <u>menu "Aiuto"</u>, l'icona nella <u>barra degli</u> <u>strumenti</u> o dal menu di Windows.

Se il campo non è legato ad una voce dell'aiuto in linea, basta premere il tasto "F1" e sarà visualizzato l'aiuto per la finestra aperta.

 Vedere anche Interfaccia operatore

### 5.13 Inserimento record tabelle

Durante l'inserimento o la modifica di un Ldp, possono essere inseriti dei valori per dei record importanti che non sono ancora tabellati, in questo caso il programma chiederà l'inserimento dei nuovi valori nel DB. Ricordiamoci che attualmente non è possibile cancellare questi valori, quindi durante l'inserimento dobbiamo controllare attentamente i dati inseriti. I campi interessati sono:

ampi interessati s 1) <u>Provincia</u>

- 2) <u>Comune</u>
- 3) <u>Manutentore</u>
- 4) Finanziatore
- 5) <u>Zona</u>
- Vedere anche Interfaccia operatore Modifica record tabelle

#### 5.13.1 Inserimento Provincia

# Provincia

Inserimento tabe	lla Provincia		? 💌
Provincia			
Regione	Piemonte	Se il nome della regione non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto.	
Provincia	Nuova provincia	Se il nome della provincia non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto.	
ACI		Inserire la sigla ACI della provincia, deve essere diversa dalle atre provincie.	
Salva			
		Esci	

#### Inserimento dati nuova provincia

Se si conferma durante la creazione del <u>luogo</u> l'inserimento di una nuova provincia, verrà presentata la finestra con i campi preimpostati (occorre controllare di averli inseriti correttamente) occorrerà solo inserire la sigla ACI della provincia, non può essere uguale ad altre provincie.

Una volta completato l'inserimento e controllato la correttezza dei dati, selezionare il pulsante 'Salva'.

Se i dati non sono corretti selezionare il pulsante 'Esci' e reimpostare nuovamente i dati.

 Vedere anche Interfaccia operatore Modifica record tabelle

#### 5.13.2 Inserimento Comune

Comur	۱e
-------	----

Inserimento tabel	la Comune		? 💌
Comune			
Comune	Nuovo comune	Se il nome del comune non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto.	
Regione	Piemonte	Se il nome della regione non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto, selezionandolo dalla casella a discesa.	
Provincia	Torino	Se il nome della provincia non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto, selezionandolo dalla casella a discesa.	
Salva			
		Esci	

Inserimento dati nuovo comune

Se si conferma durante la creazione del <u>luogo</u> l'inserimento di un nuovo comune, verrà presentata la finestra con i campi preimpostati (occorre controllare di averli inseriti correttamente).

Una volta completato l'inserimento e controllato la correttezza dei dati, selezionare il pulsante 'Salva'.

Se i dati non sono corretti selezionare il pulsante 'Esci' e reimpostare nuovamente i dati.

 Vedere anche Interfaccia operatore Modifica record tabelle

#### 5.13.3 Inserimento Manutentore

# Manutentore

📄 Inserimento tabella	Manutentore		? 💌
Manutentore			
Manutentore	Nuovo manutentore	Se il nome del manutentore non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto.	
Codice	000	Immettere il codice manutentore di 3 numeri, lasciare: "000" se non si vuole cestire.	
Salva			
Jaiva			
		Esci	н

Inserimento dati nuovo manutentore

Se si conferma durante la creazione del <u>luogo</u> l'inserimento di un nuovo manutentore, verrà presentata la finestra con il campo del nome manutentore preimpostato (occorre controllare di averli inseriti correttamente) occorrerà solo inserire il codice del manutentore, non può essere uguale ad altri manutentori, a meno che sia '000'. Il codice è di tre cifre, impostando '000' non verrà utilizzato. Una volta completato l'inserimento e controllato la correttezza dei dati, selezionare il pulsante 'Salva'.

Se i dati non sono corretti selezionare il pulsante 'Esci' e reimpostare nuovamente i dati.

Il codice manutentore può essere modificato in un secondo momento.

 Vedere anche Interfaccia operatore Modifica record tabelle

#### 5.13.4 Inserimento Finanziatore

# Finanziatore

📄 Inserimento tabel	la Comune		? 💌
Comune			
Comune	Nuovo comune	Se il nome del comune non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto.	
Regione	Piemonte	Se il nome della regione non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto, selezionandolo dalla casella a discesa.	
Provincia	Torino	Se il nome della provincia non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto, selezionandolo dalla casella a discesa.	
Salva			
		Esci	

Inserimento dati nuovo finanziatore

Se si conferma durante la creazione del <u>luogo</u> l'inserimento di un nuovo finanziatore, verrà presentata la finestra con il campo nome finanziatore preimpostato (occorre controllare di averli inseriti correttamente).

Una volta completato l'inserimento e controllato la correttezza dei dati, selezionare il pulsante 'Salva'.

Se i dati non sono corretti selezionare il pulsante 'Esci' e reimpostare nuovamente i dati.

 Vedere anche Interfaccia operatore Modifica record tabelle

#### 5.13.5 Inserimento Zona

### Zona

"Il significato della voce ZONA non va confusa con quella utilizzata nel CATASTO SENTIERI per il piano regolatore dei sentieri dove per Zona si intende la pianificazione per regioni e provincie, codificata nell'abbinamento sigla regione+provincia; es. ETO = Piemonte Torino. In LUOGHI 2 regioni e provincie rispettano i codici delle zone previsti dal piano regolatore e per Zona si intende la porzione di territorio rappresentata dall'Area e dal Settore".

#### 46 Generalità

Provincia	ella Provincia		Y
Regione	Piemonte	Se il nome della regione non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto.	
Provincia	Nuova provincia	Se il nome della provincia non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto.	
ACI		Inserire la sigla ACI della provincia, deve essere diversa dalle atre provincie.	
Colum			
Salva			

Inserimento dati nuova zona

Se si conferma durante la creazione del <u>luogo</u> l'inserimento di una nuova zona, verrà presentata la finestra con i campi preimpostati (occorre controllare di averli inseriti correttamente) occorrerà solo inserire la descrizione della zona. Questo campo è usato per rendere di più facile lettura la zona di appartenenza. Per esempio, se nella finestra inseriamo come descrizione 'Vallone di Grandubbione' la nostra zona si chiamerà 'V3 - Vallone di Grandubbione'. Attualmente sono preimpostate solo le zone del Piemonte, ma qualsiasi regione può inserire le sue.

Una volta completato l'inserimento e controllato la correttezza dei dati, selezionare il pulsante 'Salva'.

Se i dati non sono corretti selezionare il pulsante 'Esci' e reimpostare nuovamente i dati.

La descrizione della zona può essere modificata in un secondo momento.

 Vedere anche Interfaccia operatore Modifica record tabelle

# 5.14 Modifica record tabelle

Se in configurazione è selezionata la spunta su <u>'Permette modifica tabelle'</u> nella finestra di modifica <u>luogo</u> appariranno delle icone a fianco delle tabelle che è possibile modificare. E' possibile modificare le seguenti tabelle

- I campi interessati sono:
  - 1) Manutentore

2) <u>Zona</u>

Vedere anche

### 5.14.1 Modifica Manutentore

# Manutentore

📄 Inserimento tabella	a Comune		? <b>×</b>
Comune			
Comune	Nuovo comune	Se il nome del comune non è corretto uscire	
		senza salvare e immettere il nome corretto.	
Regione	Piemonte	Se il nome della regione non è corretto uscire	
		selezionandolo dalla casella a discesa.	
Provincia	Toripo	Se il nome della provincia non è corretto usoire	
Trovincia	Tolino	senza salvare e immettere il nome corretto,	
		selezionandolo dalla casella a discesa.	
Salva	ן		
	J		
		Esci	
			11

Modifica dati manutentore

Se si seleziona l'icona accanto al campo <u>manutentore</u>, verrà presentata la finestra con il campo del nome manutentore preimpostato e si potrà modificare il codice del manutentore, non può essere uguale ad altri manutentori, a meno che sia '000'. Il codice è di tre cifre, impostando '000' non verrà utilizzato.

Una volta completata la modifica e controllato la correttezza dei dati, selezionare il pulsante 'Salva'. Se i dati non sono corretti selezionare il pulsante 'Esci' e reimpostare nuovamente i dati.

 Vedere anche Interfaccia operatore Inserimento record tabelle

#### 5.14.2 Modifica Zona

### Zona

Inserimento tabel	lla Comune		? 💌
Comune			
Comune	Nuovo comune	Se il nome del comune non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto.	
Regione	Piemonte	Se il nome della regione non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto, selezionandolo dalla casella a discesa.	
Provincia	Torino	Se il nome della provincia non è corretto uscire senza salvare e immettere il nome corretto, selezionandolo dalla casella a discesa.	
Salva			
		Esci	н

Modifica dati zona

Se si seleziona l'icona accanto al campo Zona, verrà presentata la finestra con i campi preimpostati e si potrà modificare la descrizione della zona.

Una volta completata la modifica e controllato la correttezza dei dati, selezionare il pulsante 'Salva'. Se i dati non sono corretti selezionare il pulsante 'Esci' e reimpostare nuovamente i dati.

 Vedere anche Interfaccia operatore Inserimento record tabelle

# 5.15 Regole per la compilazione del luogo di posa

La compilazione del luogo di posa, inizialmente può risultare complessa, ma per il corretto funzionamento del SW occorre inserire alcuni campi obbligatori, vediamo una semplice procedura per l'inserimento di un nuovo luogo.

- Per prima cosa dobbiamo avere un tracciato GPX con i relativi WPT del sentiero su cui vogliamo inserire il Ldp. Non è obbligatorio, ma facilita enormemente la compilazione, ed evita numerosi errori di inserimento. Per fare ciò editiamo con il comando di <u>modifica</u> il nostro file inserendo il nome località per tutti i punti che conterranno un Ldp, e per tutte le località che potranno essere interessate nelle diciture delle mete.

- Ora creiamo un nuovo Ldp con l'apposito comando.

- Verrà aperta la relativa finestra, supponiamo che sia la prima volta che inseriamo un luogo, tutti i campi saranno vuoti. I successivi inserimenti di nuovi luoghi proporranno alcuni dati relativi all'ultimo

inserimento, sarà comunque possibile azzerarli tutti e partire sempre da zero

- Se in configurazione è abilitato il <u>wizard</u>, saremo guidati all'inserimento dei campi obbligatori, saremo posizionati sul campo da compilare e ci verrà indicato cosa fare, di seguito l'esempio di wizard sul campo sentiero



- il wizard ci guiderà all'inserimento dei campi principali, essi sono:

- Regione (utile per il nome sentiero)
- Provincia (utile per il nome sentiero)
- Area/Settore (Zona) (utile per il nome sentiero)
- Numero sentiero (utile per il nome sentiero)
- Variante (utile per il nome sentiero)
- Progressivo luogo (utile per il nome luogo)
- Località (utile per identificare i progressivi)

- dopo aver inserito questi campi il SW è in grado di creare il <u>numero sentiero</u> e il <u>nome del luogo</u> di posa, ed è possibile effettuare un primo salvataggio se si vuole.

- se si vuole continuare o se si modifica in un secondo momento il Ldp, per poter inserire altri dati, quali le tabelle, lo schizzo o altro, sarà necessario inserire ancora altri dati obbligatori, anche in questo caso il wizard ci aiuterà. I campi obbligatori per continuare sono i seguenti:

- Compilatore
- Manutentore
- Comune
- Gruppo montuoso
- Quota

- una volta inseriti questi campi è possibile continuare a inserire tutti gli altri dati, quali le tabelle, lo schizzo, l'orientamento, le note, i materiali e le immagini. Se un luogo è stato importato dal vecchi database di Luoghi 1.0, molto probabilmente non avrà valorizzato il campo quota, sarà consentito proseguire, al fine di visualizzare le tabelle per capire la quota da inserire.

- gli altri campi non saranno controllati

Quando il luogo sarà posato, bisognerà archiviare il Ldp, per evitare di modificare i dati impostati, creando così una discordanza tra il Ldp compilato e quello posato in loco. L'archiviazione farà altri controlli, molti dei quali si potranno tralasciare.

E' consigliabile, quando si pensa di aver compilato il Ldp, effettuare un controllo più severo selezionando il pulsante "Controllo dati per archiviazione", in questo modo saranno fatti altri controlli quali:

- Controllo inserimento tabelle
- Controllo inserimento mete
- Controllo orientamento tabelle

# Altre regole

Nella compilazione dei Ldp ci sono alcune regole da rispettare, sia al fine di rispettare l'impostazione grafica generale, sia per permettere ad un escursionista di poter leggere correttamente la segnaletica.

- Non tutti i Ldp devono riportare i tempi di percorrenza o le distanze; se i Ldp sono ravvicinati è da valutare se omettere tali informazioni.
- Se la tabella è messa su un sentiero non accatastato, quindi privo di numero, il campo "numero sentiero" va lasciato vuoto. Ai fini del censimento del Ldp è tuttavia obbligatorio inserire un numero

sentiero di riferimento: si consiglia di generarne uno fittizio inserendo ad esempio una zona (area +settore) non presente nella provincia.

- Se sulla tabella si intende indicare solo una mèta, questa va indicata nella prima riga in alto.
- Se sulla tabella si intende indicare solo due mete, queste vanno indicate nella prima e seconda riga.

 Vedere anche Interfaccia operatore



# Interfaccia operatore

# 6 Interfaccia operatore

La videata dell'applicazione Luoghi è suddivisa in quattro sezioni: nella parte superiore la barra del titolo, segue l'interfaccia principale del programma composto da un menu di funzione, poi la barra degli strumenti, nella parte inferiore il corpo principale e in fondo la barra di stato.

Selezionando il bottone di chiusura 'X' in alto a destra, l'applicazione sarà chiusa come se selezionassimo la voce di menu <u>'Esci</u>'.



Interfaccia operatore

# Barra del titolo

Luoghi di posa - Connesso utente [Amministratore] appartenete al gruppo [administrator]
Barra del titolo

In quest'area oltre alla scritta "Luoghi di posa" appare anche il nome dell'utente, se collegato, e il gruppo di appartenenza.

# Barra del menu

File Utilità Luogo Revisioni Ordini Aiuto

Barra dei menu

In quest'area è possibile accedere ai vari comandi disponibili dell'applicazione tramite la selezione del Menu.



#### Barra di stato

In quest'area è visualizzato il numero totale di luoghi presenti, e un bottone tramite il quale è possibile selezionare il riempimento del corpo principale dell'applicazione, il bottone è abilitato solo se è connesso un utente. Selezionandolo si aprirà il seguente menu:



Menu riempimento pagina principale

Le opzioni di riempimento del corpo principale sono le seguenti:

- Pagina vuota La pagina principale non conterrà niente
- Pagina statistiche La pagina principale conterrà grafici di statistiche sui luoghi presenti
- <u>Slide\_show</u> Nella pagina principale saranno visualizzate come slide show le immagini caricate nei luoghi

# **Corpo principale**

#### 54 Interfaccia operatore

A seconda della selezione fatta nel menu della barra di stato, il corpo principale si presenterà nel seguente modo:

#### Pagina vuota:

F WO 🥪 🗀 🎺 🔨 🗯 🔍		
~		

#### Corpo principale pagina vuota

In quest'area non sarà visualizzato niente.

Pagina statistiche:

montuoso   Zona (Area+Settore)   Province   Comuni   Manut	entori   Con	npilatori	
	Colore	Gruppo montuoso	Numero Luoghi
		CAREGA-PICCOLE DOLOMITI	116
		ALTOPIANO LAVARONE-VEZZENA	109
		LAGORAI/Cauriol-Cece-Colbricon	105
		LAGORAI/Fravort-Sette Selle	77
		LAGORAI/Manghen-Sadole	71
		LAGORAI/Tognola-Scanaiol	49
		CIMA D ASTA/Cime di Rava	43
		MONTI LESSINI	41
		FINONCHIO-MONTE MAGGIO	36
		CIMA DODICI-ORTIGARA	36
		LAGORAI/Costalta-Croce	25
		PASUBIO-COLSANTO	23
		M.MEZZA-CISMON-LEFRE	9
		Cozie	8
		VIEZZENA-BOCCHE	1
		Monti d'Anaunia.	1

Corpo principale pagina statistiche

In quest'area saranno visualizzati alcuni grafici di statistiche riguardanti i luoghi inseriti. Le statistiche sono le seguenti:

- Luoghi presenti per gruppo montuoso
- Luoghi presenti per zona (area e settore) geografica
- Luoghi presenti per provincia
- · Luoghi presenti per comune
- Luoghi presenti per manutentore
- Luoghi presenti per compilatore

Ricordiamoci che se è abilitata la pagina di statistiche, il caricamento dei luoghi dal database effettuato dopo un inserimento o una modifica di un luogo sarà più lento, in quanto il programma dovrà costruire i grafici relativi.

#### Pagina slide show:



Corpo principale pagina slide show

In quest'area saranno visualizzate come slide show tutte le immagini associate ai luoghi (vedi <u>tabella</u> <u>immagini</u>). Se nessuna immagine è presente la pagina rimarrà vuota. Le immagini sono visualizzate in modo casuale, e in basso è presente il nome dell'immagine. Selezionando con il mouse l'immagine essa cambierà subito senza attendere il tempo di transizione che è di 5 secondi.

 Vedere anche <u>Utenti</u> <u>Esecuzione del programma</u>

### 6.1 Menu

File Utilità Luogo Revisioni Ordini Aiuto

Nella barra dei menu sono disponibili cinque menu a cascata sempre presenti.

- 1) File comandi generici e di gestione utenti
- 2) Utilità comandi di utilità generica
- 3) Luogo comandi per la gestione dei luoghi di posa
- 4) Revisioni comandi per la gestione delle revisioni dei luoghi di posa
- 5) Ordini comandi per la gestione dei pannelli di stampa e delle tabelle per gli ordini
- 6) Aiuto comandi di utilità generica
- Vedere anche Interfaccia operatore

#### 6.1.1 File



Selezionando il menu "File", si apre una finestra a tendina ove sono presenti un altro menu a cascata e quattro comandi, che possono essere disabilitati a seconda se l'utente è connesso, e a quale tipologia di utenti appartiene l'utente connesso.

- 1) Utenti Menu sempre abilitato
- 2) Impostazioni Comando abilitato solo se è connesso un utente
- 3) <u>Manutenzione DB</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente appartenete al gruppo Amministratore
- 4) Esci Comando sempre abilitato

# 😳 Comando 'Impostazioni'

Tramite questo comando, abilitato solo se è connesso un utente, si possono modificare alcuni parametri di configurazione.

Selezionandolo apparirà la seguente finestra.

ŝ	🕽 Impostazioni	? <b>×</b>
	Generali Mappa Disegni	
	Impostazioni	

La finestra di impostazioni è suddivisa in alcuni settori di configurazione:

- 1) Configurazioni generali
- 2) Configurazioni mappa
- 3) Configurazioni disegni

# Configurazioni generali

58 Interfaccia operatore

Generali Mappa Disegni	
✓ Visualizza banner introduttivo	Permette modfica tabelle
☑ Su "Nuovo luogo" imposta ultimo sentiero	Permette di modificare il codice manutentore e la descrizione della zona. Questo parametro non viene salvato in conofigurazione
Controlla le abbreviazioni	
Carica file Gpx associato al sentiero	Usa formula per calcolo percorrenza
Salva l'ultimo filtro di ricerca	Aumento dei tempi di percorrenza. 0 %
Mantiene la finestra di ricerca aperta	
Abilita wizard inserimento	
Controlla nuove versioni alla partenza	
Path Adobe Reder	
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Rea	ader\Acro Rd32.exe
Conferma	Annulla
Contenna	Autolia

Qui si possono modificare i seguenti parametri:

Visualizza banner introduttivo - Alla <u>partenza</u>, durante le varie inizializzazioni è possibile, al posto della finestra classica di <u>attesa</u>, visualizzare un'immagine introduttiva, basta selezionare questa impostazione.

**Su "Nuovo luogo" imposta ultimo sentiero** - Se spuntato, quando si si crea un <u>nuovo luogo</u> saranno inseriti automaticamente i dati relativi al sentiero relativo all'ultimo luogo di posa creato. Questo per automatizzare e rendere univoci i dati su sentieri identici. Se qualche dato è errato basta sostituirlo con quello vero. Se non è spuntato la finestra di creazione sarà da inserire completamente.

**Controlla abbreviazioni** - Se spuntato, durante il controllo dei dati, verificherà se è presente un'abbreviazione per le mete presenti nelle tabelle.

**Carica file Gpx associato al sentiero** - Se spuntato quando si aprirà un <u>file gpx</u> se esiste un'associazione al sentiero si aprirà automaticamente il file associato, altrimenti sarà sempre chiesto quale file aprire.

Salva l'ultimo filtro di ricerca - Qui si può impostare se si vuole salvare l'ultimo filtro di ricerca usato nella finestra di ricerca.

**Mantiene la finestra di ricerca aperta** - Qui si può impostare se si vuole mantenere la <u>finestra di</u> ricerca aperta dopo aver completato l'operazione.

Abilita wizard inserimento - Se abilitato, durante l'inserimento e la modifica sarà visualizzato un aiuto sull'impostazione dei campi.

**Controlla nuove versioni alla partenza** - Se abilitato, ed esiste la connessione internet, alla partenza dell'applicazione controllerà la presenza di aggiornamenti. La stessa operazione si può fare con il comando di menu <u>Controlla nuove versioni</u>

Path Adobe Reader - Qui occorre impostare il percorso del programma Acrobat Reader utilizzato per la stampa del prospetto del luogo di posa.

**Permette modifica tabelle** - se selezionato nella pagina di modifica del Ldp sarà possibile aggiornare le tabelle del codice manutentore e della descrizione del settore.

**Usa formula per il calcolo percorrenza** - Qui si può impostare quale procedura di calcolo usare per i <u>tempi di percorrenza</u>, il calcolo grafico (basato su valori preimpostati) o quello con formula matematica. Questo valore viene assegnato al GPX di riferimento.

**Aumento dei tempi di percorrenza** - Qui si può impostare la percentuale di incremento sul calcolo dei tempi di percorrenza. Questo valore viene assegnato al GPX di riferimento.

# Configurazioni mappa

🕲 Impostazioni	? <b>- x</b>
Generali Mappa Disegni	
Visualizza mappa di Google	
🔲 Visualizza mappa 3D (necessita del pulgin di google)	
Conferma	Annulla

Impostazioni mappa

Qui si possono modificare i seguenti parametri:

Visualizza mappa di Google - Nel caso che l'applicazione fosse installata su di una macchina senza connessione internet, ogni volta che si apre un luogo di posa verrebbero visualizzati degli

#### 60 Interfaccia operatore

errori sulla connessione, per evitare questo basta che questa opzione sia disabilitata. Se alla partenza, per qualche motivo la connessione internet non fosse disponibile, l'applicazione disabilita automaticamente questa opzione, ma non la salva in configurazione.

**Visualizza mappa 3D (necessita del pulgin di Google)** - Se selezionata al posto della mappa 2D di Google apre quella 3D con i rilievi, è possibile visualizzare la mappa 3D solo in seguito all'installazione sul PC di un plug-in fornito da Google, che viene richiesto se mancante.

# Plug-in Google Earth

Per installare il plug-in necessario andare all'indirizzo <u>http://www.google.it/earth/explore/products/</u> <u>plugin.html</u> ove sarà presentata la seguente pagina e installare il plug-in:

Google Earth ×						Silvano 🗕 🗗 🗙
← → C f D www.google.it/earth/explore/products/plug	gin.html		De		· 약 ☆ 1억, 🖸 🗮 🧿 🧃	a. 🖌 🛃 😭 🗏
III Alb. K. poorinanzi 🔽 google. 🕲 sheet coler 1, Cassio server cole	Google Earth	ang apps w and only as denoted any courte installe in	ers 📋 creare un pariorania 🦏 cecung a	an deu partes 💽 runnasou - rende id	V Resource for Histing	ADTRICTO
	Home <b>Esplora</b> Apprendi Connettiti Guida					
	Prodotti Vetrina Galleria					
	Plug-in di Google Earth		Desktop Web Dispositivi mobili Prod	otti correlati		
	II plag-in di Google Earth li conserte di explorare dati gr veb. Per visiten lizzani Per visiten lizzani Support o per il plug-in Support o per il plug-in Support o per il plug-in Construitatione di support o per docupe Earth, visita il Centro assistenza per aven informazioni sulla ricultazione di plug-in di Google Earth, visita contro assistenza per gli svikopatori Centro assistenza per gli svikopatori	egaráci su un mondo 30 utilizzando un brosser re le mappe in 50 hai biscopno del plue-in Scarica il plue-in di Google Earth Mappe in 30 sul tuo brosser Utilición Informacióni a Utilición Informacióni a Hiptoin 6 Google Earth e la nistiva API JavaScript ti consentor di norganes la functiona completa di consentor di norganes la functiona completa di ti consentori di norganes la functiona completa di ti consentori di norganes la functiona completa di ti consentori di norganes al functiona completa di ti consentori di norganes la functiona completa di ti consentori di norganes al functiona completa di ti consentori di norganes al functiona completa di ti consentori di norganes al functiona di Coogle Earth en to sto veci, vinta i sito dul'API di Coogle Earth e la to sto veci, vinta i sito dul'API di Coogle Earth e la superiore al functiona di consentori ti consentori di consento di norganes di functiona di consentori ta superiore di norganes al functiona di consentori ta superiore di norgane superiore di la di consentori ta superiore di norganes di functiona di consentori ta superiore di consentori di consentori ta superiore di norganes di functiona di consene	di Google Earth	oogle:		
		Ulteriori informazioni				
						-
Windowsinstaller-KBexe					Most	ra tutti i download ×

# Configurazioni disegni

😳 Impostazioni	? <mark>- x -</mark>
Generali Mappa Disegni	
☑ Visualizza mappa di Google	
Visualizza mappa 3D (necessita del pulgin di google)	
Conferma	Annulla

Impostazioni disegni

Qui si possono modificare i seguenti parametri:

**Schema disegno** - Nel caso che in particolari regioni la normativa del disegno sia diversa, è possibile selezionare lo schema equivalente. Attualmente oltre allo schema del CAI nazionale è presente quello del Piemonte.

**Impostazioni per il disegno delle tabelle su nuovo Ldp** - In quest'area è possibile inserire le impostazioni di default utilizzate nella creazione delle tabelle.

1) **Punta freccia bianca sotto immagine lungo itinerario** - Se presente l'immagine di lungo itinerario sulle tabelle segnavia, si può selezionare se il logo avrà uno sfondo bianco o rosso.

2) **Inserisce manutentore** - Se selezionato inserisce nel disegno della tabella segnavia il nome del manutentore

3) **Inserisce finanziatore -** Se selezionato inserisce nel disegno della tabella segnavia il nome del finanziatore

4) **Inserisce codice tabella** - Se selezionato inserisce nel disegno della tabella località e segnavia il codice del Ldp

5) Inserisce QR code - Se selezionato inserisce nel disegno della tabella località il QR code

6) **Inserisce coordinate** - Se selezionato inserisce nel disegno della tabella località le coordinate geografiche della località.

7) **Inserisce chilometrica su segnavia** - Se selezionato, quando viene usata l'immissione guidata delle mete, inserisce anche la chilometrica

8) Inserisce quota su segnavia - Se selezionato, quando viene usata l'immissione guidata

#### Interfaccia operatore

delle mete, inserisce anche la quota

Per salvare le modifiche alla configurazione selezionare il pulsante 'Conferma', altrimenti selezionare il pulsante 'Annulla'.

# 🥏 Comando 'Manutenzione DB'

Tramite questo comando, abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore, è possibile gestire la manutenzione dei <u>database</u>.

# 😈 Comando 'Esci'

Tramite questo comando sempre abilitato si esce dall'applicazione.

 Vedere anche <u>Gruppi utenti</u> <u>Interfaccia operatore</u>

#### 6.1.1.1 Utenti



Selezionando il menu "File" e in seguito "Utenti", si apre una finestra a tendina ove sono presenti sei comandi, che possono essere disabilitati a seconda se l'utente è connesso, e a quale tipologia di utenti appartiene l'utente connesso.

- 1) Login Comando abilitato solo se nessun utente è connesso
- 2) Logout Comando abilitato solo se è connesso un utente
- 3) Cambia password Comando abilitato solo se è connesso un utente
- 4) <u>Aggiunge</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore

62

- 5) Aggiorna Comando abilitato solo se è connesso un utente
- 6) <u>Cancella</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore

# Å Comando "Login"

Con questo comando, abilitato solo se nessun utente è connesso, si effettua la connessione di un utente al programma tramite la seguente finestra.

💄 Login utente			<b>X</b>
Login			
	Nome utente	-	
	Parola chiave		
Conferma			Cancella

**Connessione utente** 

Occorre inserire il nome utente tra quelli presenti nel menu a discesa presente nel campo 'Nome utente', e poi inserire tramite tastiera la password corretta nel campo 'Parola chiave'. Inserendo un nome utente non presente nel programma o una parola chiave errata, sarà visualizzata una finestra di errore.

Alla prima connessione, l'utente non avrà nessuna password. E' importante che ogni utente che utilizza il programma abbia una sua parola chiave.

Per effettuare la connessione selezionare il pulsante 'Conferma', altrimenti selezionare il pulsante 'Esci'.

Questo comando è presente anche nella barra degli strumenti.

# 🕹 Comando "Logout"

Con questo comando, abilitato solo se un utente è connesso, si effettua la disconnessione di un utente al programma.

Questo comando è presente anche nella barra degli strumenti.

# Comando "Cambia password"

Con questo comando, abilitato solo se un utente è connesso, si effettua la modifica della parola chiave per l'utente attualmente connesso al programma tramite la seguente finestra.

2	Login utente		<b>—</b>
	Login		
		Nome utente	
		Parola chiave	
	Conferma		Cancella

#### Cambia parola chiave

Per modificare la parola chiave occorre inserire la password corrente nel campo 'Vecchia' (se non esiste la parola chiave lasciare questo campo vuoto), poi inserire quella nuova nel campo 'Nuova' e ripetere l'inserimento nel campo 'Conferma nuova'.

Per modificare la parola chiave selezionare il pulsante 'Conferma', altrimenti selezionare il pulsante 'Esci'.

# Comando "Aggiunge"

Con questo comando, abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore, si aggiungono le credenziali per un utente che potrà operare con il programma tramite la seguente finestra.

🚨 Login utente		×
Login		
	Nome utente	
	Parola chiave	
Conferma		Cancella

Aggiunge nuovo utente

Qui si possono inserire tutti i dati del nuovo utente, ma quelli indispensabili sono solo il nome e il gruppo di appartenenza. L'utente al suo primo login oltre a <u>cambiarsi la parola chiave</u> deve anche <u>aggiornare i suoi dati</u>, è molto importante questo, perchè i dati dell'utente sono utilizzati in svariati modi, indispensabile è l'indirizzo e-mail.

Per aggiungere l'utente selezionare il pulsante 'Conferma', altrimenti selezionare il pulsante 'Esci'.

# 逯 Comando "Aggiorna"

Con questo comando, abilitato solo se è connesso un utente, si aggiornano i dati dell'utente connesso con il programma tramite la seguente finestra.

💄 Login utente		<b>—</b>
Login		
	Nome utente	
	Parola chiave	
Conferma		Cancella

Aggiorna profilo utente

Tramite questa interfaccia l'utente può aggiornare i suoi dati di profilo. Ribadisco l'importanza di compilare correttamente questi campi.

Per aggiornare i dati dell'utente selezionare il pulsante 'Conferma', altrimenti selezionare il pulsante 'Esci'.

# 🔟 Comando "Cancella"

Con questo comando, abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore, si cancella un utente presente nel programma tramite la seguente finestra.

🔮 Login utente		<b>—</b>
Login		
	Nome utente	
	Parola chiave	
Conferma		 Cancella

Cancella utente

Occorre inserire il nome utente tra quelli presenti nel menu a discesa presente nel campo 'Utente'. Inserendo un nome utente non presente nel programma sarà visualizzata una finestra di errore. E' possibile cancellare qualsiasi utente tranne quello attualmente connesso.

Per cancellare l'utente selezionare il pulsante 'Conferma', altrimenti selezionare il pulsante 'Esci'.

 Vedere anche <u>Gruppi utenti</u> <u>Interfaccia operatore</u>

#### 6.1.2 Utilità



Selezionando il menu "Utilità", si apre una finestra a tendina ove sono presenti due comandi, che possono essere disabilitati a seconda se l'utente è connesso, e a quale tipologia di utenti appartiene l'utente connesso.

- 1) Edita gpx Comando abilitato solo se è connesso un utente
- <u>Converti vecchio database</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo amministratore



Con questo comando, abilitato solo se un utente è connesso, si visualizza la <u>finestra\_GPX</u> che permetterà la modifica del file contenete i waypoint e i punti traccia.

Verrà sempre chiesto il nome del file da modificare, in quanto nessun sentiero è associato ad esso.

# 🕑 Converti vecchio database

Con questo comando, abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo amministratore, si importano i dati da un database nel formato utilizzato da Luoghi 1.0.

#### Si apre la seguente finestra:

Carica DB G:\Sviluppo\Luoghi\bin\x86\Debug\Dati\	Config\DatabaseTestRiccardo\Dati_L	.uo_orobie.mdb	Ricarica
Controlla data di inserimento	Errori lievi sui comuni		
Controlla esistenza compilatore	Provincia Sul data	abase Sostituisci	*
Convertire in maiuscolo le lettere del nome sentiero	Bergamo Rota Ima	agna	
Se manca area inserire A	Bergamo Almenno	S.S.	=
Chiedi conferma per ogni luogo presente	Bergamo Almenno	S.B.	
Leggi tabella schizzo	Brescia Angolo T	Г.	
	Bergamo Brembilla	3	-
Panat			
Report 225 luoghi sono stati importati correttame 30 luoghi sono stati importati correttamen Nessun errore grave	nte te, ma presentano errori lie	evi X	
Report 225 luoghi sono stati importati correttame 30 luoghi sono stati importati correttamen Nessun errore grave 42 luoghi sono già presenti nel database	nte te, ma presentano errori lie	evi X	
Report 225 luoghi sono stati importati correttame 30 luoghi sono stati importati correttamen Nessun errore grave 42 luoghi sono già presenti nel database Conversione dati	nte te, ma presentano errori lie	evi X	
Report 225 luoghi sono stati importati correttame 30 luoghi sono stati importati correttamen Nessun errore grave 42 luoghi sono già presenti nel database Conversione dati 2 Carica solo i luoghi validi	nte te, ma presentano errori lic	evi X	
Report 225 luoghi sono stati importati correttame 30 luoghi sono stati importati correttamen Nessun errore grave 42 luoghi sono già presenti nel database Conversione dati Carica solo i luoghi validi Chiedi conferma per ogni caricamento	nte te, ma presentano errori lie	avi X	
Report         225 luoghi sono stati importati correttame         30 luoghi sono stati importati correttamen         Nessun errore grave         42 luoghi sono già presenti nel database         Conversione dati         I Carica solo i luoghi validi         Chiedi conferma per ogni caricamento         Visualizza luogo convertito prima di caricarlo	nte te, ma presentano errori lie	evi	
Report         225 luoghi sono stati importati correttamen         30 luoghi sono stati importati correttamen         Nessun errore grave         42 luoghi sono già presenti nel database         Conversione dati         I Carica solo i luoghi validi         Chiedi conferma per ogni caricamento         I Visualizza luogo convertito prima di caricarlo	nte te, ma presentano errori lie	evi X	Converti e importa i dati

Conversione vecchi database

Per prima cosa occorre caricare il database del vecchio SW Luoghi 1.0 selezionando il pulsante "Carica DB" e cercando successivamente il file da importare. Una volta selezionato il file, saranno letti tutti i record presenti nel vecchio DB e nell'area report verrà visualizzato il risultato del caricamento. Nella prima linea viene visualizzato il numero dei luoghi importati con successo, nella seconda il numero di luoghi importati con alcuni messaggi di attenzione, nella terza il numero dei luoghi che hanno degli errori gravi, e nell'ultima il numero di luoghi già presenti nel DB locale. Per quanto riguarda gli errori lievi, è possibile prima di caricare il DB di impostare alcuni controlli tipo:

68

1) la data di inserimento, se non selezionato se manca non genera errore lieve e inserisce la data attuale.

2) il compilatore, se non selezionato se manca non genera errore lieve e inserisce "Sconosciuto"

3) nome sentiero, se selezionato converte in maiuscolo il nome sentiero senza generare errore. A volte il sentiero è inserito in maiuscolo a volte in minuscolo, questo può generare errore lieve.

4) area, se selezionato e se valorizzato la casella di testo, nel caso vengano trovati dei sentieri che sono sprovisti di area sarà inserito il valore impostato. Porre attenzione al carattere inserito, deve essere un valore di "Area" non ancora presente, altrimenti c'è il rischio di creare luoghi duplicati.

5) luogo presente, se selezionato per ogni record caricato che già è presente sul DB chiede una conferma.

L'applicazione ha una lista delle regioni, province e comuni aggiornata all'inizio del 2015, se nel vecchio record è indicato un comune non presente nel DB può essere che sia stato scritto male, ed è possibile sostituire al momento del caricamento il nome giusto. Per fare questo basta selezionare il comune interessato, sceglie dalla lista di discesa il nuovo comune e selezionare il bottone "Sostituisci".

Dopo aver modificato le opzioni di caricamento si può ricaricare il vecchio DB selezionando il bottone "Ricarica".

E' presente anche la spunta "Leggi tabelle schizzo", se selezionata verranno anche caricate le immagini di schizzo presenti nel DB. Si è scelto di selezionare l'opzione, in quanto l'elaborazione può impiegare parecchio tempo, a seconda della dimensione delle immagini. Le immagini di schizzo verranno caricate e quindi compresse, al fine di non superare la dimensione massima che è di 20 KB, se anche dopo la compressione l'immagine risultasse troppo grande, essa sarà salvata nella cartella <u>ExportConversion</u> con il nome Schizzo\_<sentiero a catasto>.<progressivo>. Se presente anche l'immagine raffigurante l'orientamento essa non sarà caricata, perchè nel nuovo software l'orientamento è salvato come angolo di orientamento, ma sarà salvata anche lei nella cartella ExportConversion e sarà visibile nella tabella <u>"Orientamento"</u> nella finestra del luogo di posa.

Nella sezione "Report" è possibile visualizzare in modo dettagliato gli errori selezionando il pulsante

🔁 che aprirà un file Excel con la lista di tutti gli errori trovati.

Dopo aver visionato gli errori, ed eventualmente corretti, è possibile caricare i dati sul db locale con il pulsante "Converti e importa i dati". Anche in questo caso è possibile impostare alcune opzioni:

1) Carica solo luoghi validi, se selezionato carica solo i record che non hanno errori, altrimenti anche quelli che hanno errori lievi. I record con errori gravi non saranno caricati, e occorrerà inserirli manualmente, ricordiamoci che è possibile vedere quali sono sul file Excel del report.

2) Chiedi conferma per ogni caricamento, se selezionato prima di caricare il vecchio record sul DB locale chiede una conferma.

3) Visualizza luogo convertito prima di caricarlo, se selezionato prima di caricare il vecchio record sul DB locale visualizza i dati trovati.

Alla fine della conversione selezionare il pulsante "Esci".

 Vedere anche <u>Utenti</u> <u>Interfaccia operatore</u> File GPX

#### 6.1.3 Luogo



Selezionando il menu "Luogo", si apre una finestra a tendina ove sono presenti otto comandi, che possono essere disabilitati a seconda se l'utente è connesso, e a quale tipologia di utenti appartiene l'utente connesso.

- 1) <u>Nuovo luogo</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente
- 2) Modifica Comando abilitato solo se è connesso un utente
- 3) Visualizza Comando sempre abilitato
- 4) Cancella Comando abilitato solo se è connesso un utente
- 5) Importa Comando abilitato solo se è connesso un utente
- 6) Esporta Comando abilitato solo se è connesso un utente
- Archivia Comando abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore
- 8) Crea prospetto Comando sempre abilitato
- 9) Stampa prospetto Comando sempre abilitato

# Nuovo luogo

Con questo comando, abilitato solo se un utente è connesso, si crea un nuovo luogo di posa, tutti i campi della finestra <u>luogo di posa</u> saranno vuoti per l'inserimento. Il pulsante di conferma recherà la scritta 'Aggiungi'.

Se in <u>configurazione</u> è spuntato il controllo, saranno automaticamente inseriti i dati del sentiero associato all'ultimo luogo di posa inserito.



Con questo comando, abilitato solo se un utente è connesso, si modificherà un luogo di posa esistente e non ancora archiviato, tutti i campi della finestra <u>luogo di posa</u> saranno riempiti con il risultato dell'ultima modifica o dell'inserimento. Il pulsante di conferma recherà la scritta 'Aggiorna'.

Prima della visualizzazione della finestra per la modifica, sarà visualizzata una finestra di ricerca tramite la quale sarà possibile filtrare la scelta del luogo da modificare.

# 🔍 Visualizza

Con questo comando, sempre abilitato, si visualizzerà un qualsiasi luogo di posa esistente, tutti i campi della finestra <u>luogo di posa</u> saranno di sola lettura per evitare modifiche indesiderate. Il pulsante di conferma sarà nascosto e sarà presente solo il pulsante 'Esci'.

Prima della visualizzazione della finestra, sarà visualizzata una finestra di ricerca tramite la quale sarà possibile filtrare la scelta del luogo da visualizzare.



Con questo comando, abilitato solo se un utente è connesso, si cancellerà un luogo di posa esistente e non ancora archiviato. Prima della cancellazione, che sarà permanente, sarà visualizzata una finestra di conferma dell'operazione.

Prima della visualizzazione della finestra, sarà visualizzata una <u>finestra di ricerca</u> tramite la quale sarà possibile filtrare la scelta del luogo da cancellare.

Ricordiamoci che la cancellazione di un luogo di posa dal <u>database</u>, comporta anche la rimozione delle tabelle e delle condizioni associate ad esso e la cancellazione del vecchio file di <u>esportazione</u>.



Con questo comando, abilitato solo se un utente è connesso, si importerà da un file un luogo di posa. All'inizio viene visualizzata una finestra di sistema utilizzata per la scelta del file da importare, la cartella preimpostata per l'importazione è "<cartella installazione>\Dati\Esterni\Importa\", una volta selezionato il file viene eseguita l'importazione. Dopo l'importazione vengono fatti alcuni controlli, se il luogo non è presente nel <u>database</u> viene chiesta una conferma sull'importazione e il luogo all'interno del database. Se invece il luogo esiste già viene fatto un controllo sulla <u>revisione</u> del luogo all'interno del database e di quello importato, se coincidono viene segnalata l'impossibilità di importare il luogo in quanto già presente e l'operazione si interrompe, se la revisione del luogo sul database è maggiore di quella importata viene segnalata l'impossibilità di importare il luogo in quanto già presente sul database, viene chiesta una conferma per l'importazione del luogo. Se si conferma l'importazione, il vecchio luogo di posa presente sul database viene spostato (insieme alle tabelle e revisioni) sul database di revisioni, e sostituito con il nuovo importato.

Al termine sarà visualizzata una finestra con la scritta "Luogo [<nome luogo>] importato con

successo".

# 💐 Esporta

Con questo comando, abilitato solo se un utente è connesso, si esporterà su file un qualsiasi luogo di posa esistente. Prima dell'esportazione sarà fatto un controllo sulla validità dei campi come se volessimo archiviare il luogo, se il controllo non va a buon fine viene segnalato il tipo di non conformità e l'operazione viene annullata.

Se invece l'operazione va a buon fine, viene visualizzata una finestra di sistema tramite la quale è possibile selezionare il nome file e la cartella ove posizionare il luogo esportato. La cartella preimpostata è "<cartella installazione>\Dati\Esterni\Esporta\", e il nome file è "Luogo\_<nome del Ldp>\_Rev<numero di revisione>\_<data dell'esportazione (yyMMdd)>.bin".

Ricordiamoci che nel file esportato oltre al luogo sono presenti anche le tabelle e che è consigliabile lasciare il nome file preimpostato.

Al termine sarà visualizzata una finestra con la scritta "Luogo [<nome luogo>] esportato con successo".

# 🔒 Archivia

Con questo comando, abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore, si archivierà un luogo non ancora archiviato con le relative tabelle.

Prima dell'<u>operazione di archiviazione</u>, sarà visualizzata una <u>finestra di ricerca</u> tramite la quale sarà possibile filtrare la scelta del luogo che si vuole archiviare.

# Crea prospetto

Con questo comando, sempre abilitato, si creerà uno o più documenti <u>pdf</u> di un <u>prospetto\_del Ldp</u> che conterrà i dati di un qualsiasi luogo di posa esistente.

La cartella preimpostata è "<cartella installazione>\Dati\Pdf\<regione>\<provincia>\<zona>\", e il nome file è "ProspettoLdp\_<nome del Ldp>\_Rev<numero di revisione>.pdf".

Prima della visualizzazione della finestra, sarà visualizzata una finestra di ricerca tramite la quale sarà possibile filtrare la scelta del luogo per il quale creare il prospetto.

Dopo la creazione sarà visualizzata un'anteprima del documento creato. Nel caso di selezione multipla all'interno della finestra di ricerca, i prospetti non saranno visualizzati.

# 🚔 Stampa prospetto

Con questo comando, sempre abilitato, si stamperà uno o più <u>prospetto del Ldp</u> che conterrà i dati di un qualsiasi luogo di posa esistente.

Prima della stampa, sarà visualizzata una finestra di ricerca tramite la quale sarà possibile filtrare la scelta del luogo per il quale stampare il prospetto.

La stampa dei prospetti si appoggia al programma <u>Acrobat Reader</u>, affinchè la stampa funzioni occorre inserire in <u>configurazione</u> il percorso dell'eseguibile di Acrobat. La stampa chiama il programma fornendogli i dati per la stampa, durante questa operazione Acrobat potrebbe essere portato in primo piano, non chiuderlo prima che le stampe siano inviate, altrimenti verrebbero perse delle stampe. Per continuare a lavorare, iconizzare Acrobat.

La stampa viene inviata sulla stampante predefinita di Windows.

L

72
Vedere anche <u>Utenti</u> <u>Interfaccia operatore</u> <u>Database</u> <u>Invio</u>

#### 6.1.4 Revisioni



Selezionando il menu "Revisioni", si apre una finestra a tendina ove sono presenti due comandi, che possono essere disabilitati a seconda se l'utente è connesso, e a quale tipologia di utenti appartiene l'utente connesso.

- 1) Nuova revisione Comando abilitato solo se è connesso un utente
- 2) Visualizza vecchie Comando sempre abilitato

## Nuova revisione

Crea una nuova <u>revisione</u> partendo da un luogo già archiviato. Prima viene chiesta una conferma dell'operazione, poi viene copiato il luogo nel <u>database</u> revisioni, cancellato dal database <u>luoghi</u> e inserito un luogo nuovo, identico al precedente ma con il numero di revisione incrementato e segnato come da archiviare, ciò permette di poter modificare nuovamente il luogo e viene proposta la finestra di <u>modifica luogo</u>,

# 🔍 Visualizza vecchie

Con questo comando, sempre abilitato, si visualizzerà un qualsiasi delle vecchie revisioni presenti, tutti i campi della finestra <u>luogo di posa</u> saranno di sola lettura per evitare modifiche indesiderate. Il pulsante di conferma sarà nascosto e sarà presente solo il pulsante 'Esci'.

Prima della visualizzazione della finestra, sarà visualizzata una finestra di ricerca tramite la quale sarà possibile filtrare la scelta della revisione da visualizzare.

Ricordiamoci che sulle revisioni non è possibile effettuare alcuna operazione tranne la visualizzazione, in quanto questi sono dati vecchi e non più validi, ma vengono conservati per creare uno storico dei dati.

 Vedere anche <u>Utenti</u> <u>Interfaccia operatore</u>

Database Revisione

### 6.1.5 Ordini

La gestione degli ordini è spiegata nel capitolo Creazione Ordini



Selezionando il menu "Ordini", si apre una finestra a tendina ove sono presenti dei comandi, che possono essere disabilitati a seconda se l'utente è connesso, e a quale tipologia di utenti appartiene l'utente connesso.

- 1) <u>Nuovo ordine</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore
- Modifica Comando abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore
- 3) Visualizza Comando abilitato solo se è connesso un utente
- <u>Cancella</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore
- <u>Ordina</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore

## Nuovo ordine

Tramite questo comando, abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore, verrà presentata la finestra di inserimento ordini

# Modifica

Tramite questo comando, abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore, verrà presentata la finestra di <u>ricerca degli ordini</u> inseriti, e sarà possibile modificare solo quelli non ancora ordinati.

# 🔍 Visualizza

Tramite questo comando, abilitato solo se è connesso un utente, verrà presentata la finestra di ricerca degli ordini inseriti, per la ricerca dell'ordine da visualizzare, è possibile visualizzare sia gli ordini effettuati che quelli non effettuati

# 🗊 Cancella

Tramite questo comando, abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore, verrà presentata la finestra di <u>ricerca degli ordini</u> inseriti, e sarà possibile cancella solo quelli non ancora ordinati.

## 🧕 Ordina

Tramite questo comando, abilitato solo se è connesso un utente appartenente al gruppo Amministratore, verrà presentata la finestra di ricerca degli ordini inseriti, e sarà possibile ordinare solo quelli non ancora ordinati.

L'operazione di ordine visualizzerà l'ordine, e non sarà possibile effettuare alcuna modifica, dopo aver effettuato l'ordine non sarà più possibile modificarlo.

Per quanto riguarda gli ordini in formato Excel sarà generato un file chiamato Ordine\_<data nel formato AAMMGG>\_[<nome dell'ordine>].xlsx nella cartella Ordini presente al di sotto della cartella Pdf.

La scelta di non poter modificare l'ordine, deriva dal fatto che una volta inviato alle case costruttrici dovremmo avere la certezza che il file che abbiamo noi coincida con quello che abbiamo inviato.

Gli ordini tipo pannello genereranno 4 file [<nome dell'ordine>] [Completo | Disegno | Taglio | Vuoto] .pdf

# 🔍 Finestra di ricerca ordini

nerdì 27 novembre 2019		Odinato	Nome	Annulla filtri
adi 30 povembre 2015	5 venerdì 27 novembre 2015	lunedì 30 novembre 2015	Prova 346 Prova 347	Ordinati
lear so novemble 2013	Idnedi 30 novembre 2013		11078 347	<ul> <li>Tutti</li> </ul>
				Solo ordinati
				Solo non ordinati

Ricerca ordini

Tramite questa finestra è possibile ricercare gli ordini presenti, E' possibile filtrare la ricerca in modo da far visualizzare tutti gli ordini, solo quelli ordinati o solo quelli da ordinare.

Per ogni ordine è presente, oltre al nome, la data di inserimento, quella di ultima modifica e se è ordinato, quella di ordinazione.

La scelta dei filtri può essere vincolata dall'operazione che si vuole fare, per esempio se vogliamo modificare un ordine, è possibile farlo solo su quelli non ordinati.

Dopo aver selezionato l'ordine su cui si vuole operare selezionare il pulsante "Conferma", o effettuare un doppio click sull'ordine interessato. A questo punto sarà aperta la <u>finestra</u> che si occuperà della modifica o visualizzazione dell'ordine selezionato.

## Finestra modifica/inserimento/visualizzazione ordine

### 77

🤨 Inserimento nuovo o	rdine			? 💌
Codice Luogo	Codice tabella	Località	Luogo ETO-S3460-008-00 Rev. 1	Parametri ordine
ETO-S3460-000-00(R4)	S3460-000-00-2	Serremarchetto	Carica luogo	Formate
ETO-S3460-000-00(R4)	S3460-000-00-T	Serremarchetto	S3460-008-00-T	Formato SAT
ETO-S3460-002-00(R1)	S3460-002-00-2	Bivio 346/346B	S3460-008-00-2	
ETO-S3460-002-00(R1)	S3460-002-00-1	Bivio 346/346B	55460-006-00-11	
ETO-S3460-002-00(R1)	S3460-002-00-3	Bivio 346/346B		Adatta alla pagina di spampa
ETO-S3460-004-00(R1)	S3460-004-00-2	Bivio 346/346A		Adatta la dimensione delle colonne
ETO-S3460-004-00(R1)			Here Developer	
ETO-S3460-004-00(R1)	S3460-004-00-3	Bivio 346/346A	lies D france (2: 2: 10	
ETO-S3460-006-00(R1)	S3460-006-00-1	Bivio 345/346		
ETO-S3460-006-00(R1)	S3460-006-00-2	Bivio 3 Tabelle inserite	Punta Meda	
ETO-S3460-006-00(R1)	S3460-006-00-4	Bivio 345/340		
ETO-S3460-008-00(R1)	S3460-008-00-T	Colle di Cucetto	Punta Aquila	
ETO-S3460-008-00(R1)	S3460-008-00-2	Colle di Cucetto		
ETO-S3460-008-00(R1)	S3460-008-00-1	Colle di Cucetto	Agginigi selezonata	
			Aggiungi tutte	Parametri dell'ordine
Panoramico Rocceria Visualizza Cancella tab	e ella	me ordine (univoco) ova 346 te	Pdf Tabelle PDF tabelle	
Cancella tabella dall	iordine	Dati ordine	Anteprima excel	Esci senza salvare

Inserimento/modifica e visualizzazione ordine tipo SAT

🤨 Inserimento nuovo ordine			? 💌
Codice Luogo Codice tabella	Località	Luogo ETO-S3460-008-00 Rev. 1	Parametri ordine
ETO-S3460-000-00(R4) S3460-000-00-2	Serremarchetto	Carica luogo	Formato
ETO-S3460-000-00(R4) S3460-000-00-T	Serremarchetto	\$3460-008-00-T	Formato pannello Pdf
ETO-S3460-002-00(R1) S3460-002-00-2	Bivio 346/346B	\$3460-008-00-2 \$2460-008-00-1	
ETO-S3460-002-00(R1) S3460-002-00-1	Bivio 346/346B	33400000001	
ETO-S3460-002-00(R1) S3460-002-00-3	Bivio 346/346B		
ETO-S3460-004-00(R1) S3460-004-00-2	Bivio 346/346A		
ETO-S3460-004-00(R1) S3460-004-00-1	Bivio 346/346A	100 (Section) 12:0.10 (Section)	
ETO-S3460-004-00(R1) S3460-004-00-3	Bivio 346/346A	Henry CL 2 10	
ETO-S3460-006-00(R1) S3460-006-00-1	Bivio 345/346		
ETO-S3460-006-00(R1) S3460-006-00-2	Bivio 3 Tabelle inserite	Punta Meda	
ETO-S3460-006-00(R1) S3460-006-00-4	Bivio 345/340		
ETO-S3460-008-00(R1) S3460-008-00-T	Colle di Cucetto	Punta Aquila	
ETO-S3460-008-00(R1) S3460-008-00-2	Colle di Cucetto	Aggiungi selezionata	
ETO-S3460-008-00(R1) S3460-008-00-1	Colle di Cucetto	, ggang concentrate	
		Aggiungi tutte	Parametri dell'ordine
Panoramico Roccetta Visualizza e cancella tabella	ne ordine (univoco) va 346 e	Pdf Tabelle PDF tabelle	
Cancella tabella dall'ordine	Datiordine	Anteprima PDF PDF Anteprima pannello Visualizza pa	Visualizza parmello annello Esci senza salvare

Inserimento/modifica e visualizzazione ordine tipo Pannello

Questa finestra ci permette di inserire e modificare un ordine. E' usata anche per la visualizzazione, ma in questo caso alcune aree saranno disabilitate. Vediamo ora le singole aree e il loro funzionamento:

### **Parametri ordine**

Parametri ordine
Formato
Formato SAT 🗸
<ul> <li>Adatta alla pagina di spampa</li> <li>Adatta la dimensione delle colonne</li> </ul>
Parametri ordine

Qui si può selezionare il formato dell'ordine utilizzato dalle case costruttrici. Attualmente è presente solo il formato "Formato SAT". Abilitata solo se siamo in modifica o in inserimento

79

Per quanto riguarda il formato "SAT" sono presenti anche alcuni flag:

- Il flag "Adatta alla pagina di stampa" se selezionato, effettuando la stampa sul file Excel generato il foglio sarà ridotto affinchè la larghezza di pagina non sia maggiore al formato A4.
- Il flag "Adatta la dimensione delle colonne" se selezionato adatterà sul foglio Excel le varie colonne in modo che non ci siano ritorni a capo, altrimenti se per esempio abbiamo delle mete lunghe la larghezza della colonna non sarà cambiata e il testo andrà a capo.

### Inserimento tabelle

Luogo ETO-S3460-004-00 Rev. 1
Carica luogo
S3460-004-00-2 S3460-004-00-1 S3460-004-00-3
Han Specific CD 5 00 We Man Specific CD 5 00 Me Statements CD 5 00
Rocceria Superiore
Rocceria
Aggiungi selezionata
Aggiungi tutte

Inserimento tabelle

Tramite quest'area, abilitata solo se siamo in modifica o in inserimento, è possibile scegliere quali tabelle (segnavia o località) inserire nell'ordine. Per inserirle occorre prima selezionare il pulsante "Carica luogo", si aprirà la finestra di <u>ricerca dei luoghi</u> e dovremo selezionare il luogo che ci interessa, a questo punto saranno visualizzate tutte le tabelle presenti nel luogo, selezionandone una, in basso saranno visualizzate le mete e la tabella, con la possibilità selezionando la lente di aprire un'anteprima della tabella stessa. Per inserire una tabella nell'ordine o si seleziona "Aggiungi selezionata" e solo la tabella selezionata sarà inserita, o "Aggiungi tutte", in questo caso tutte le tabelle presenti nel luogo saranno aggiunte all'ordine. Se una tabella è evidenziata in rosso significa che è già presente nell'ordine.

## **Tabelle inserite**

Codice Luogo	Codice tabella	Località
ETO-S3460-000-00(R4)	S3460-000-00-2	Serremarchetto
ETO-S3460-000-00(R4)	S3460-000-00-T	Serremarchetto
ETO-S3460-002-00(R1)	S3460-002-00-2	Bivio 346/346B
ETO-S3460-002-00(R1)	S3460-002-00-1	Bivio 346/346B
ETO-S3460-002-00(R1)	S3460-002-00-3	Bivio 346/346B
ETO-S3460-004-00(R1)	S3460-004-00-1	Bivio 346/346A
ETO-S3460-004-00(R1)	S3460-004-00-3	Bivio 346/346A
ETO-S3460-006-00(R1)	S3460-006-00-1	Bivio 345/346
ETO-S3460-006-00(R1)	S3460-006-00-2	Bivio 345/346
ETO-S3460-006-00(R1)	S3460-006-00-4	Bivio 345/346
ETO-S3460-008-00(R1)	S3460-008-00-T	Colle di Cucetto
ETO-S3460-008-00(R1)	S3460-008-00-2	Colle di Cucetto
ETO-S3460-008-00(R1)	S3460-008-00-1	Colle di Cucetto
ETO-S3460-011-00(R1)	S3460-011-00-T	Punta Merla
ETO-S3460-011-00(R1)	S3460-011-00-2	Punta Merla
ETO-S3460-011-00(R1)	S3460-011-00-1	Punta Merla
ETO-S3460-013-00(R1)	S3460-013-00-T	Punta Aquila

Tabelle inserite

In quest'area sono visualizzate le tabelle inserite nell'ordine. Per ogni tabella è presente il codice del luogo di posa che la contiene, il codice della tabella stessa e la località del Ldp.

## Visualizza e cancella tabella

Mark Revisions Register radio Mark D. Revision Hark D. Revision Hark D. Revision	1106-800 MAR	Q
Tagliaretto -	Ponte di pie	etra>720
Fornetti>118	32 m	
Colle del Be	sso>1468 m	
Cancella t	tabella dall'o	rdine

Visualizza e cancella tabella

Dopo aver selezionato una tabella presente tra quelle inserite nell'ordine, in quest'area saranno visualizzate le mete, la possibilità di effettuare un'anteprima della tabella selezionando la lente, e se premiamo il pulsante "Cancella tabella dall'ordine" la rimuoveremo dalla lista. Abilitata solo se siamo in modifica o in inserimento

## Dati ordine

lome ordine (univoco)	
Sentiero 346	
lote	
Dati ordine	

In quest'area vengono visualizzati alcuni campi generali dell'ordine. Il nome, deve essere univoco, non devono esserci altri ordini con lo stesso nome. Nel campo note è possibile inserire delle note generiche.

# 🖾 Pdf tabelle

Tramite questo pulsante sarà generato un file pdf che conterrà l'anteprima di tutte le tabelle inserite nell'ordine, utile per avere una visione migliore dell'ordine stesso.

# XAnteprima Excel

Tramite questo bottone, visualizzato se il formato dell'ordine è un file Excel, verrà generato un file Excel uguale a quello che sarà generato in seguito all'ordine, con la differenza che il file non sarà bloccato e non sarà messo nella cartella <u>ordini</u>

## **Pannello Pdf**

Se il formato invece è di tipo "Pannello Pdf", sarà presente il bottone "Visualizza pannello", selezionandolo sarà visualizzata la seguente maschera:

🤨 Inserimento nuovo ordine						? 💌
Cathan Junear Cath	e e te belle	1 1% 2	Pannello di stampa			
ETO-S3460-000-00(R4) S3460		Serremarchetto		May Residently 1273,000 May Net Internets 2273,000	Nore Locate	
ETO-S3460-000-00(R4) S3460	0-000-00-Z	Serremarchetto	Riga 1	Mito Di Benerio Mito Di Benerio Mito Revisionite DI Di 1.00	300 m	
ETO-S3460-002-00(R1) S3460	0-002-00-2	Bivio 346/346B	Riga 2	Hara Internatio CECIN 820 MAR Hara Di Bransto CECIN 820		
ETO-S3460-002-00(R1) S3460	0-002-00-1	Bivio 346/346B	Pige 2	Mete Revisionity TT 16.100		
ETO-S3460-002-00(R1) S3460	0-002-00-3	Bivio 346/346B	niga 5	Materiana		
ETO-S3460-004-00(R1) S3460	0-004-00-2	Bivio 346/346A	Riga 4	Mo D Events (1.2.5.0)		
ETO-S3460-004-00(R1) S3460	0-004-00-1	Bivio 346/346A	Riga 5	May Materiana Citra 600 May Diterente Citra 600		
ETO-S3460-004-00(R1) S3460	0-004-00-3	Bivio 346/346A	D: C			
ETO-S3460-006-00(R1) S3460	0-006-00-1	Bivio 345/346	Riga 6			
ETO-S3460-006-00(R1) S3460	0-006-00-2	Bivio 345/346	Riga 7			
ETO-S3460-006-00(R1) S3460	0-006-00-4	Bivio 345/346	Riga 8			
ETO-S3460-008-00(R1) S3460	0-008-00-T	Colle di Cucetto	-			
ETO-S3460-008-00(R1) S3460	0-008-00-2	Colle di Cucetto	Riga 9			
ETO-S3460-008-00(R1) S3460	0-008-00-1	Colle di Cucetto	Riga 10			
			Riga 11			
			Riga 12			
			Riga 13			
			Riga 14			
May Nextman CCA.500	Nor	ne ordine (univoco)				
and a statement of the	Pro	va 346	Riga 15			
Bivio 345/346	Note	e	Riga 16			
Bivio 346/346A			Riga 17			
Serremarchetto			Dian 10			
			niga to	C. 1 C. 2	C. 3 C. 4	
Cancella tabella dall'ordine			Trascinare nel	la relativa casella l'immagine	della tabella da inserire	
Salva ed esci			Anteprima pannello	Visualizza pannello	Esci :	senza salvare

Dati pannello pdf

Sarà possibile inserire le tabelle nella griglia nella posizione che si vuole, per far ciò occorre trascinare con il mouse il disegno dell'anteprima presente sotto le tabelle inserite e rilasciare il mouse nella posizione della griglia desiderata. Le tabelle già inserite nel disegno del pannello verranno evidenziate di colore verde. Selezionando il bottone "Nascondi pannello" sarà visualizzata nuovamente la finestra precedente.

# 🖾 Anteprima pannello

Tramite questo bottone, visualizzato se il formato dell'ordine è un file pannello, verrà generato un file pdf uguale a quello che sarà generato in seguito all'ordine (Completo), con la differenza che il file conterrà un watermark e non sarà messo nella cartella <u>ordini</u>

 Vedere anche <u>Utenti</u> <u>Interfaccia operatore</u> <u>Creazione ordini</u>

#### 6.1.6 Aiuto

istratorej appartenete al gruppo [administrator



Selezionando il menu "Aiuto", si apre una finestra a tendina ove sono presenti due comandi, che possono essere disabilitati a seconda se l'utente è connesso, e a quale tipologia di utenti appartiene l'utente connesso.

- 1) <u>Sommario</u> Comando sempre abilitato
- <u>Controlla nuove versioni</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente e se presente un collegamento internet
- <u>Contatta l'assistenza</u> Comando abilitato solo se è connesso un utente e se presente un collegamento internet
- 4) Informazioni su ... Comando sempre abilitato

## 🕜 Sommario

Con questo comando, sempre abilitato, viene visualizzato il sommario dell'aiuto in linea.

# le fontrolla nuove versioni

Con questo comando, abilitato solo se è connesso un utente e se presente un collegamento internet, il programma cercherà in rete se è presente una nuova versione per l'applicazione. Per installarla, se presente, seguire le indicazioni che verranno visualizzate.

## 🞽 Contatta assistenza

Con questo comando, abilitato solo se è connesso un utente e se presente un collegamento internet, viene visualizzata una finestra su cui è possibile inviare una richiesta di assistenza.

M Invio message	gio ad assistenza tecnica	?	x
Mittente	Amministratore generico		
Destinatario	supporto.luoghi@cai.it		
Oggetto	Contatto per assistenza tecnica		
Messaggio			
Allegati		+	
Invia	Ar	nulla	

#### Contatta assistenza

Tramite questa interfaccia è possibile inviare una mail al centro di assistenza per richiedere informazioni riguardo il software Luoghi.

## Informazioni su ...

Con questo comando, sempre abilitato, vengono visualizzate alcune informazioni sull'applicazione.

85	

Informazioni su   Informazioni su  Luoghi
Copyright © 2016 Club Alpino Italiano, tutti i diritti riservati
Versione:         2.0.5942.26728           Data versione:         08 aprile 2016           Data esecuzione:         08 aprile 2016 alle 15:51:19
Contatto per il supporto tecnico: supporto.luoghi@cai.it
Informazioni di licenza Licenza concessa a Silvano Damiano ≼silvano damiano@omail.com≿
Appartenente a CAI Pinasca
Residente in C.so Galliano Rocco 63, 10060 Pinasca
Leggi regolamento d'uso
Esci

In questa finestra sono visibili le seguenti informazioni:

- Informazioni sui diritti d'autore
- Versione del programma
- Data della versione
- Data di esecuzione del programma
- Indirizzo mail di supporto
- Informazioni sulla licenza

E' possibile visualizzare le informazioni relative alla privacy e il regolamento d'uso dell'applicazione Luoghi, selezionando i relativi pulsanti sarà aperta la finestra di <u>visualizzazione documenti</u>.

Per uscire da questa visualizzazione selezionare il pulsante 'Esci'.

 Vedere anche <u>Utenti</u> <u>Interfaccia operatore</u>

## 6.2 Operazioni principali

Qui di seguito sono descritte le operazioni principali dell'interfaccia operatore.

### 6.2.1 Luogo di posa

Qui di seguito vediamo l'interfaccia per inserire, modificare visualizzare e archiviare i luoghi di posa. Il titolo della finestra contiene l'azione richiesta, il nome del luogo di posa e la località dello stesso. Le interfacce sono simili, cambia solo il testo del bottone di conferma, nel caso di inserimento nuovo luogo ci sarà scritto 'Salva ed esci', nel caso di modifica 'Aggiorna ed esci', nel caso di archiviazione 'Archivia ed esci', nel caso di visualizzazione ci sarà solo un pulsante di 'Esci'. Nel caso di visualizzazione e archiviazione i campi saranno di sola lettura.

La finestra è divisa in schede, è possibile spostarsi tra le schede semplicemente selezionandole nella parte superiore.

C	👌 Visuali:	zza luogo	o di posa:	ETO-S3460-00	0-00 - [Serr	emarchetto]				? 🗙
	Luogo	Tabelle	Schizzo	Orientamento	Revisione	Archiviazione	Earth	Materiali	Immagini	
	Schede del luogo									

Vediamo le singole schede:

#### "Luogo"

Questa scheda contiene i dati generali del luogo di posa.

#### "Tabelle"

Questa scheda contiene i dati delle tabelle segnavia e di località presenti nel luogo di posa.

#### "Schizzo"

Questa scheda contiene lo schizzo del luogo di posa.

#### "Orientamento"

Questa scheda contiene l'orientamento delle tabelle segnavia presenti nel luogo di posa.

#### "Revisione"

Questa scheda contiene i dati di revisione del luogo di posa.

#### "Materiali"

Questa scheda contiene informazioni sui materiali usati nel luogo di posa.

#### "Immagini"

Questa scheda contiene le immagini associate al luogo di posa.

#### "Archiviazione"

Questa scheda contiene informazioni sull'<u>archiviazione</u> del luogo di posa, visibile solo durante l'archiviazione e sulla visualizzazione dei luoghi già archiviati.

#### "Earth"

Questa scheda contiene la visualizzazione del luogo di posa e del sentiero interessato su una mappa di Google Earth. Questa tabella è abilitata solo se è selezionata la spunta in <u>configurazione</u> e se è presente un file GPX associato al Ldp.

Per uscire da questa finestra senza salvare i dati inseriti selezionale 'Esci senza aggiornare', verrà

visualizzata una finestra di conferma per chiedere se veramente si vuole uscire, per evitare eventuali click accidentali. Se invece si seleziona il bottone "Salva ed esci' o 'Aggiorna ed esci' i dai saranno salvati sul <u>database</u>, previo controllo dell'inserimento dei dati essenziali. I dati essenziali per il salvataggio del luogo di posa sono quelli che identificano in modo univoco il luogo, la regione/ provincia della località, il settore di appartenenza, il numero sentiero e il progressivo del luogo. Per poter <u>archiviare</u> il luogo di posa occorre inserire quasi tutti gli altri dati presenti sul prospetto, ma sia nel caso del salvataggio che dell'archiviazione se un campo non è conforme, una finestra aviserà l'utente.

Ricordiamoci che salvando il luogo creeremo anche un salvataggio automatico dello stesso, per futuri <u>ripristini</u> in un file chiamato "Luogo\_<data inserimento (yyMMdd)>\_<nome del Ldp>\_Rev<numero di revisione>.bin" nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Backup\Luoghi\<regione>\<provincia>\<zona>". Questo file sarà automaticamente rimosso se il luogo verrà <u>cancellato</u>.

 Vedere anche Interfaccia operatore Menu luogo

#### 6.2.1.1 Dati luogo

88

Questa scheda contiene le informazioni generali sul luogo di posa.

Modifi	ca luogo	di posa:	ETO-S3460-00	0-00 - [Se	rremarche	to]							[	? 🛃
uogo	Tabelle	Schizzo	Orientamento	Revision	e Earth	Materiali	Immagini							
Comp	ilatore													
			Progettista/Manu	utentore	CAI Pinasca	1		•	Finanzia	tore				•
100	Char and a star	and the second s			Codice: 000	)						_		
No.	*	β (	Compilatore		Silvano Dar	naino					ati compilato			
1		` (	e-Mail		silvano.dam	iano@gm	ail.com			2				
			Telefono											
Local	ità di posa													
F	Regione	Piemonte		•	Provincia	di Torin	0	•	Comune	di Pinasca		•		
C			Caria						Datil	ocalità				
Grup	po montuo	oso	Lozie						dip	osa				
									-					
Su se	ntiero									) ati sentiero	1			
Area	S	Settore	3 Zon	a S3 - Va	al Chisone									
Sent	iero n.	46	Variante	0		,	loma astaso san	tiero F		S	3 4	60	0 0	0
Progr	essivo luor	70					tome estese sen							-
- Togi	coaivo iuoj	30				FJ	0_53	460	0_000			6	Progressivo	>
Pro	gressivo (r	nn.dd)	0	Codio	ce luogo	<b>-</b> 1	0-33	101	J-000	-00		2		
Local	ità - Coord	inate GPS	6 [Formato - grad	li,decimale'	° (dd,ddddd	)] e quota	1				100	alità		
44.9	362064	44,347)	7 243234	K. 7,220)	Quo	a 1136	m		Località	(	coordina	te e quota		.GPX
			000000000						Commente					
Asso	ciato a	WPTK-EI	1053460000.gp	ĸ			IUOVI associazio	ne	Serremarchetto					
Cre	a prospett	o al termir	ne delle operazio	<sub>ni</sub>	prospet									
/ Inse	erisci nuov	i record q	uali sezione, cor	mune,			Azzera	dati				Controllo d	ati per archivi	azione
			7	Inserime nuovi rei	ento		Azzer	amento		Cor	ntrollo dati	5 🗖		
	Aggio	ma ed es	sci 🔪 🔪	-				lati	1				Esci senza a	ggioma

Luoghi di posa - tabella dati luogo

Possiamo suddividere la tabella in quattro aree:

- 1) Dati del compilatore
- 2) Dati della località di posa
- 3) Dati del sentiero
- 4) Dati del progressivo del luogo
- 5) Dati geografici della località

## Dati del compilatore

		interfaccia o	
ompilatore			
	Progettista/Manutentore	CAI Pinasca 🗸 📝 Finanziatore	~
and the		Codice: 100	
× P	Compilatore	Silvano Damiano	
· PA	e-Mail	silvano.damiano@gmail.com	
	Telefono		

Luogo - Compilatore

In quest'area vengono inseriti i dati del compilatore (nome, indirizzo e-mail e telefono), questi dati vengono inseriti automaticamente da quelli impostati nel profilo dell'utente <u>connesso</u>.

Il progettista/manutentore e il finanziatore sono proposti tramite una lista a discesa, i dati proposti sono quelli già inseriti precedentemente. Se un valore non è ancora stato inserito nel database locale, quando si cambia le finestra dati o quando si salva, se è settata la spunta di <u>inserisci nuovo</u> <u>record</u>, verrà chiesto di inserire nel db il nuovo valore. Questa operazione è opzionale, nel senso che si può evitare di inserirla nel DB, ma è caldamente consigliato farlo.

Per quanto riguarda il manutentore, è possibile aggiornare in un secondo momento il codice, basta selezionare l'icona a fianco. L'icona è presente se attivo il segno di spunta in <u>configurazione</u>.

## Dati della località di posa

Regione Piemonte	•	Provincia di	Torino	•	Comune di	Pinasca	•
ppo montuoso Cozie					•		

Luogo - Località di posa

In quest'area sono inseriti i dati che identificano la località in cui si intende posizionare il luogo di posa. Per il corretto inserimento occorre prima inserire la regione selezionandola dalla lista a discesa, poi la provincia e il comune di appartenenza. Per la provincia e per il comune vale la regola descritta in precedenza, se il valore non esiste ancora verrà chiesto di inserirlo nel DB. Infine si inserisce il gruppo montuoso, questo campo non è obbligatorio in questa fase.

Se il nome provincia non coincide con uno di quelli presenti nella casella di discesa, e siamo quindi nel caso di una nuova provincia, l'area dati sentiero non è abilitata, per abilitarla inserire la nuova provincia nel database selezionando il pulsante "Controllo dati per archiviazione". Prima di fare questo accertarsi che la provincia non esista effettivamente nella casella di discesa. Questi dati identificano la località geografica ove viene inserito il luogo di posa.

## Dati del sentiero

- Su sent	tiero																	
Area	S	Settore	3 Zo	na S	53 - Va	l Chisone				- 🗐	2							
						_												
Sentie	ron.	46	Variante	(	D		Name estase contiere	F	T	0	S	2	4	6	0	0	0	0
							Nome esteso sentiero	-	•		5		•	V				V

Luogo - Sentiero

In quest'area sono inseriti i dati che identificano il sentiero a catasto lungo il quale si intende posizionare il luogo di posa. Si deve prima selezionare nei dati del luogo la regione e la provincia, in seguito si può selezionare la zona di appartenenza presente in lista, se non ancora presente si inserirà un carattere per l'area e uno per il settore, e come descritto in precedenza sarà inserito nel DB. Come per il campo manutentore è possibile in un secondo momento cambiare la descrizione della zona selezionando l'icona a destra.

Si inserisce poi manualmente il numero sentiero composto da due cifre, la variante se non esiste può essere omessa, altrimenti ci si può inserire al massimo un carattere. Per la convalida dei dati per il salvataggio tutti i dati a parte la variante sono indispensabili.

Questi dati, insieme alla regione/provincia presente nei dati di località identificano in modo univoco il <u>nome del sentiero</u>.

### Dati del progressivo del luogo

Progressivo luogo			
Progressivo (nnn.dd)	1	Codice luogo	ETO-S3460-001-00

Dati del progressivo del luogo

Ricordiamoci che il progressivo del luogo di posa può partire dal numero 0 (generalmente il punto di partenza del sentiero) e incrementare fino all'ultimo (che coincide con il con il punto di arrivo). E' bene che i numeri siano progressivi e continui, se in futuro dovremmo inserire un luogo per esempio tra il punto 3 e il punto 4, lo chiameremo 3.1 e via dicendo. Se si ha il sentore che verranno inseriti altri luoghi non ancora previsti è possibile lasciare dei buchi, potremmo per esempio passare dal punto 0 al punto 2 o anche di più. E' comunque consigliabile metterli sempre con una numerazione crescente.

Il numero del progressivo è formato nel seguente modo: nnn.dd rappresentano un numero con due decimali.

Il progressivo, insieme al numero sentiero identificano in modo univoco il Ldp.

Per rendere automatico l'inserimento del progressivo, considerando che potremmo non ricordare i Ldp già inseriti sul sentiero, se il campo progressivo è vuoto e lo si seleziona sarà visualizzata una finestra contenente i luoghi di posa già inseriti per il sentiero in esame, basta selezionare il logo di posa precedente e selezionare il pulsante 'Conferma' nella finestra seguente, se possibile sarà calcolato il progressivo corretto in base a quelli inseriti. E' possibile anche inserire in modo manuale il numero, sarà comunque fatto un controllo se esiste già un Ldp con lo stesso progressivo.

Scelta progressivo su sentiero ETC	S3460000	? 💌
Località		Progressivo
Serremarchetto - Inizio		000.00
Selezionare il luogo di posa precedente	o immettere il numero manualmente	
Conferma		Annulla

Finestra per la scelta del progressivo

## Coordinate e quota località

Località - Coordinate GP Latitudine (ex. 44,947)	S [Formato - gradi,deci Longitudine (ex. 7,22	male° (dd,ddddd°)] e 20)	quota			
44,97958	7,237058	Quota	1705	m.	Località	.GPX
Associato a Nessuna	associazione		Rimuovi a	ssociazione	Colle di Cucetto	

Luogo - Coordinate e quota località

In quest'area ci sono le informazioni delle coordinate geografiche del luogo di posa (WGS84) della quota e il nome della località. Le coordinate GPS sono opzionali e la quota e la località possono essere inserite anche in un secondo momento, ma è bene inserirle subito, in quanto la quota e la località sarà proposta nella creazione di una tabella di località, mentre le coordinate sono necessarie per vedere la posizione del luogo nella tabella <u>Earth</u>.

La scrittura di questi dati è agevolata dalla possibilità di leggerli da un <u>file GPX</u>, che dovrebbe essere generato durante il rilevamento per il sopralluogo del luogo di posa. Per fare ciò basta selezionare

l'icona the aprirà la finestra ove selezione il waypoint relativo. Selezionandolo saranno inseriti le coordinate geografiche, la quota e il nome della località, quest'ultimo sarà usato come suggerimento durante l'inserimento di una tabella di località e nel calcolo dei tempi di percorrenza.

Se in <u>configurazione</u> è abilitato il caricamento di un file GPX associato al sentiero, nel campo "Associato a" sarà visualizzato il nome del file associato. Se è il primo inserimento di un luogo di posa su un sentiero, non sarà associato alcun file, per associarlo basta completare la numerazione del sentiero e poi selezionare tramite l'inserimento dei dati di posizione il file contenente i dati. Ricordiamoci che l'associazione file è molto importante per automatizzare gli inserimenti dei dati nei vari campi delle tabelle, per una descrizione accurata vedere il capitolo <u>'Associazione GPX'</u>.

E' possibile rimuovere l'associazione selezionando il bottone "Rimuovi associazione".

Il formato delle coordinate geografiche è in gradi decimale, composto da una o due cifre intere seguite da una virgola e da un massimo di 6 cifre decimali. Durante l'inserimento queste regole

vengono controllate, e se si commette un errore, nel caso di inserimento manuale, viene visualizzata una <u>finestra</u> che oltre a segnalare l'errore commesso chiede se si vuole aprire il convertitore di coordinate, utile nel caso si abbiano le coordinate impostate in un formato diverso. Se si conferma la scelta di aprire il convertitore sarà visualizzata la seguente finestra.

Convertitore coordinate geografiche	? 🔀
Coordinata inserita 44.	
DD - gradi,decimale° (dd,ddddd°)	
44,962064	Azzera
DM - gradi° minuti,decimale' (dd° mm,mmm') 44 ° 57,723 '	
DMS - gradi <sup>°</sup> minuti' secondi,decimale'' (dd <sup>°</sup> mm' ss,sss'') 44 • 57 • 43,430 •	
Conferma	Annulla

Convertitore di coordinate geografiche

In questa finestra, in alto è visualizzata la coordinata inserita prima dell'errore, e sotto abbiamo i tre formati comuni per identificare le coordinate:

- DD gradi,decimale° (dd,ddddd°)
- DM gradi° minuti,decimale' (dd° mm,mmm')
- DMS gradi° minuti' secondi,decimale" (dd° mm' ss,sss")

Inserendo le coordinate in uno qualsiasi di questi formati, vengono automaticamente aggiornate le altre coordinate.

Selezionando il pulsante 'Azzera' tutti i campi saranno puliti, selezionando 'Annulla' la finestra si chiuderà con niente di fatto.

Se invece selezioniamo 'Conferma' la coordinata DD sarà copiata nel campo corretto della scheda dati luogo.

### Crea prospetto al termine delle operazioni

Questo segno di spunta è visibile solamente nell'inserimento di un logo e nella modifica, se è selezionato, dopo la conferma delle operazioni sarà visualizzato il prospetto del luogo di posa.

### Inserisci nuovi record

Se questo segno di spunta è selezionato, quando cambiamo tabella dati o salviamo il luogo, viene fatto un controllo tra i campi immessi e quelli presenti sul DB, se un valore non è presente viene chiesto se si vuole inserirlo nel DB. Questa operazione è consigliata, così avremo i suggerimenti nei futuri inserimenti o modifiche del Ldp.

I campi a cui viene fatto questo controllo sono:

1) Provincia

2) <u>Comune</u>

- 3) <u>Manutentore</u>4) <u>Finanziatore</u>
- 5) <u>Zona</u>

### Azzeramento dati

Selezionando questo bottone tutti i campi saranno azzerati. Questo bottone è abilitato solo durante l'inserimento di un nuovo luogo.

## **Controllo dati**

Questo pulsante è utilizzato per controllare la validità dei dati, questo controllo viene fatto automaticamente prima di un'archiviazione o di un'esportazione dei dati.

Ricordiamoci che è buona norma inserire i dati essenziali alla generazione del codice del luogo di posa in modo corretto, evitando di modificarli in un secondo momento.

#### 6.2.1.2 Dati tabelle

94

Questa scheda contiene le informazioni sulle tabelle presenti nel luogo di posa.

🌶 Modifi	ica luogo	di posa: E	ETO-S3460-00	)-00 - [Serre	marchett	<b>D</b> ]									? <b>-</b> ×
Luogo	Tabelle	Schizzo	Orientamento	Revisione	Materiali	Immagini	Farth								
Edita	tabelle					- Aggi	iunge tabe	lle	_			-			
	۲	Meta Ravvicina in Ancianam Mata Interned Mata Di Timera in Ancianam	sta 0.00 la 0.00 no 0.00	N192		0	) Segnar	ria a sinistra	<	Meta Ravvicinata n. Aniana Mata Internetia ortinumenti Mata Ci Binetaria anternetia	CICIN.0.00	47.4			
			Nome Localita 0000 m.			C	) Segnav	ria a destra	50	Meta Rasvicinata estas accest Mata Internectio estas constit Meta Di Enerario estas constit	Ch 0.00				
						C	) Tabella	località		Nom Local 0000 (	2				
								Г	Angium	ni					
								L	/ ggiai	<u></u>					
		<	Edita tabe	lle	>			$\langle$	Aggi	unge tabelle	>				
			-												
	Aggi	oma ed eso	ci										X	Esci sen:	a aggiomare

Luoghi di posa - tabella dati tabelle

## Area 'Aggiunge tabelle'

Nella parte a destra abbiamo la possibilità di scegliere il tipo di tabella da inserire nel luogo, le tabelle sono: segnavia con freccia a sinistra, segnavia con freccia a destra e località. Per aggiungere una di queste tabelle basta selezionare la tabella stessa o il radio-button a sinistra del nome e poi selezionare il bottone 'Aggiungi', in alternativa si può fare un doppio click sul disegno interessato (si possono inserire un massimo di 10 tabelle, e solo una di tipo località). A questo punto si aprirà una finestra ove immettere i dati.

## Segnavia con freccia a sinistra



Tabella - segnavia a sinistra

In questa finestra vengono immessi i dati che saranno visualizzati sul segnavia. I dati si suddividono per:

- 1) Nome manutentore che viene proposto in base ai dati inseriti nella scheda Luogo.
- 2) Nome finanziatore che viene proposto in base ai dati inseriti nella scheda Luogo.
- 3) Dati di disegno come impostati in configurazione
- 4) Meta ravvicinata meta vicina al luogo di posa
- 5) Meta intermedia meta lungo il percorso, ma non vicina nè di fine percorso
- 6) Meta di itinerario Meta finale del percorso

Per ognuna delle mete si può inserire il nome della meta, alcune informazioni aggiuntive (es. 'Percorso storico'), due <u>loghi</u> che indicano delle caratteristiche della meta, il tempo di <u>percorrenza</u> per raggiungere la meta e la distanza per raggiungerla.

Può essere inserito un logo di lungo itinerario, in alternativa, al posto del logo di lungo itinerario è possibile, selezionando la spunta "Testo su lungo itinerario", inserire una scritta di pochi caratteri, esempio "Gta", "SI", o altri.

Infine c'è il numero sentiero, che viene proposto in base ai dati inseriti nella scheda Luogo.

Nella scritta delle mete è possibile allineare parte del testo a destra, basta inserire davanti alla parte di testo da allineare il carattere '>'. La prima parte della scritta sarà allineata a sinistra e la seconda a destra, può essere utile per inserire eventualmente la quota (es. "M. Aquila >2119 m"). Se il testo contiene il carattere speciale '>' e lo si vuole stampare, basta aggiungere a fine linea lo stesso carattere (es. "C.le <Cucetto> >").

E' possibile ruotare la freccia, trasformando il segnavia con freccia a sinistra in segnavia con freccia a destra o viceversa, selezionando il bottone ruota posto al fondo della finestra.

Il numero della tabella è visibile nel titolo della finestra, nel formato <ordinale>.<progressivo sul palo>, infine in basso è visualizzato il <u>codice tabella</u> che potrà essere inserito nel disegno se selezionata la spunta.

Per semplificare l'inserimento della meta e della quota basta effettuare un doppio click su di un

campo meta e selezionare la località presentata nella finestra (visibile sotto). Selezionando conferma sulla finestra località sarà inserito il nome della località, la quota nel campo meta (se selezionata la spunta) e la distanza per giungere alla località selezionata (se selezionata la spunta), e se non esiste il tempo di percorrenza sarà inserito prelevandolo da quelli calcolati, come anche la distanza. Oviamente questo è possibile solo se esiste un file <u>GPX associato</u> al sentiero, è stata abilitata l'associazione in <u>configurazione</u> e la località impostata nella scheda luogo coincide con una di quelle presenti nel file.

Ognuno di questi campi, anche se proposto dai dati del GPX, può essere modificato manualmente.

📕 Lista loo	alità presenti nel	file WPTK-	ETOS3460000.gpx	(		(	? <mark>- × -</mark>
Wpt	Nome	Quota	Distanza (m)	Tempo di salita	Tempo di discesa	Descrizione	
01	Serremarchetto	1136	.00	[reale 0] (Tot)	[reale 7] h 0:05 (Tot. h 2:50)	Vemice, inizio sterrata, indicazioni	
03	Bivio 346/346B	1177	447,57	[reale 8] h 0:10 (Tot. h 0:10)	[reale 3] h 0:05 (Tot. h 2:40)	Bivio TOS349B, salire a DX	
04	Bivio 346/346A	1202	124,10	[reale 4] h 0:05 (Tot. h 0:15)	[reale 43] h 0:45 (Tot. h 2:30)	Bivio Miana, salire a SX	
08	Bivio 345/346	1574	1601,95	[reale 60] h 1:10 (Tot. h 1:30)	[reale 15] h 0:15 (Tot. h 1:40)	Bivio salita a DX, a SX, cartelli	
13	Colle di Cucetto	1705	610,57	[reale 20] h 0:20 (Tot. h 1:50)	[reale 10] h 0:10 (Tot. h 1:20)	Colle, salita a SX	
19	Bivio verso Merla	1761	613,11	[reale 12] h 0:15 (Tot. h 2:10)	[reale 14] h 0:15 (Tot. h 1:10)	Bivio SX in salita direzione Merla, cartelli	
20	Punta Merla	1909	414,01	[reale 21] h 0:25 (Tot. h 2:40)	[reale 47] h 0:50 (Tot. h 0:50)	Punta Merla	
30	Punta Aquila	2119	2613,20	[reale 55] h 1:00 (Tot. h 3:40)	[reale 0] (Tot)	Punta Aquila	
Prima local	ità: Serremarchetto	(1136 m)				Litima località: Punta Amilia	a (2119 m)
		(110011)			- Impo	ostazioni del calcolo deitempi di percorrenza	a (Erromy
Insens	ce chilometrica ce quota				Au	mento dei tempi di percorrenza 10 %	
					1	Usa formula per calcolo percorrenza	
						Aggioma	
Confem	na					( A	Annulla

Tabella - Selezione località per inserimento guidato nelle mete

**Abbreviazioni** - Nei campi del nome della meta, pigiando il tasto destro del mouse, vengono presentate una serie di abbreviazioni utilizzate, al fine di rendere uniformi i nomi delle mete.

Cima
Club Alpino Italiano
Colle
Colletto
Cresta
Croda
Dente
Dosso
Est
Fiume
Forcola
Fosso

#### Abbreviazioni

Basta selezionare la voce interessata e l'abbreviazione sarà inserita nel testo.

**Loghi** - Per cambiare i loghi occorre selezionare uno dei due riquadri a sinistra del campo del tempo di percorrenza o della distanza, sarà aperta la seguente finestra di inserimento <u>loghi</u>, ove si potrà selezionare il logo interessato.

🛓 Loghi		8	x
Filtro loghi			
🔘 Tutti		Solo loghi informativi	io
	A		
	Acronimo	Nome	
50	РСМТВ	percorso_MTB	
i	PINFO	punto_informazioni	
X	PLRCC	palestra_roccia	
<b>※</b>	PVIEW	punto_panoramico	_
	RIFUG	rifugio	
	RISTO	ristoro	Ξ
•	SARCH	sito_archeologico	
<b></b>	05001/		-
Conferma		Nessuno Annulla	

Selezionando 'Conferma' oppure effettuando un doppio click, il logo selezionato sarà inserito nella tabella, selezionando 'Annulla' niente sarà modificato e infine selezionando 'Nessuno' sarà tolto dalla tabella un eventuale logo presente.

**Percorrenza e distanza** - Per inserire il tempo di percorrenza e le distanze in modo corretto (se non si vuole usare la finestra delle località associate), basta selezionare il campo interessato e apparirà la seguente finestra, ove è possibile cambiare il tempo di percorrenza (ore e minuti) e la distanza (chilometri e ettometri) agendo sulle frecce a destra del numero o inserendo tramite tastiera il numero stesso.

E' possibile avere un suggerimento selezionando il pulsante 'GPX', il quale ci permetterà di aprire un file <u>gpx</u> contenente il tracciato e i <u>waypoint</u> relativi al sentiero interessato utilizzando la finestra per il <u>calcolo dei tempi</u>.

Selezionando il pulsante 'Conferma' i dati saranno copiati nella tabella, selezionando 'Annulla' nulla cambierà e selezionando il pulsante 'Azzera' il campo sulla tabella tornerà vuoto.

💿 Tempo e chilometrica	? 💌						
Tempo di percorrenza Azzera	Ore Minuti 1 15 15						
Distanza in chilometri Azzera	Km Ettometri						
	km 1,6						
.GPX Calcolo approssimativo con tracciato							
Conferma	Annulla						

Tempo di percorrenza

Le regole dei tempi di percorrenza sono le seguenti: al di sotto della mezzora i tempi saranno multipli di 5, mentre al di sopra saranno multipli di 10 contemplando anche i quarti d'ora. Agendo sulle frecce questa regola è rispettata, se si inserisce il tempo manualmente verrà comunque fatto un controllo e il tempo sarà arrotondato ai minuti successivi.

### Segnavia con freccia a destra

	Interfaccia operatore	99
Tabella 3.3: Segnavia con direzione a destra		? X
Ordinale tabella: 3 Progressivo tabella sul palo: 3 Manutentore: CAI Pinasca	Dati disegno  Punta freccia bianca sotto immagine lungo itinerario  Inserisce manutentore Inserisce finanziatore Inserisce codice tabella	
346B Colle	a h 0:15	
Rocc	a h 1:00	
Testo su lungo itinerario	$\sim$	
Conferma	Codice tabella	Annulla

Г

Tabella - segnavia a destra

Questa finestra segue le regole di quella <u>precedente</u>, con la differenza che la freccia è orientata a destra.

## Tabella località

_			
Ordinale tabella: T		Dati disegno ☑ Inserisce codice tabella	
Progressivo tabella s	sul palo: 5	Inserisce QR code	
		Inserisce coordinate	
Colle			
Cucett	0		
1177 n	n		
	44 96	5505° 7 241456°	
	11,00		
Testo QR code			
www.caipinasca.it			

Tabella - Località

Questa finestra permette di inserire i dati relativi alla località, nella prima linea viene proposto il nome della località (come dai dati inseriti nella scheda <u>'Luogo'</u>) e nell'ultimo la quota (sempre tramite i dati inseriti nella scheda dei dati <u>luogo</u>). Nelle prime due linee pigiando il tasto destro del mouse, vengono presentate una serie di abbreviazioni come descritto sopra.

Il numero della tabella è visibile nel titolo della finestra, nel formato T.<progressivo sul palo>, infine in basso è visualizzato il <u>codice tabella</u> che potrà essere inserito nel disegno se selezionata la spunta.

E' possibile anche inserire un QR code nel disegno della tabella, che verrà generato se attiva la spunta e se esiste un testo da codificare.

E' possibile inserire, se presenti, le coordinate della località selezionando la spunta appropriata.

### Area 'Edita tabelle'

Nella parte a sinistra della finestra principale è visibile un palo schematizzato con sopra le tabelle nell'ordine crescente a partire dall'alto, la prima tabella sarà la numero <ordinale>.1. Passando con il mouse su queste tabelle viene visualizzato in modo schematico il testo presente sulle tabelle. Pigiando sulle tabelle presenti con il tasto destro del mouse si aprirà un menu a tendina ove è possibile selezionare l'operazione da svolgere sulla tabella.

Nel caso di visualizzazione o di archiviazione, sarà disponibile solo il comando 'Anteprima'.



- Selezionando 'Modifica' sarà visualizzata una finestra come quella utilizzata per l'inserimento della tabella, con le stesse regole, ove è possibile cambiare i dati inseriti precedentemente.

- Selezionando 'Anteprima' verrà visualizzato il <u>disegno\_della tabella</u> nel formato di stampa, utile per avere una visione corretta della tabella.

- Selezionando 'Sposta in su' la tabella salirà come posizione sul palo, a meno che sia già la prima.

- Selezionando 'Sposta in giù' la tabella scenderà come posizione sul palo, a meno che sia già l'ultima

- Selezionando 'Cancella' la tabella sarà cancellata in modo definitivo dal luogo, anche scegliendo il bottone 'Esci senza aggiornare' della finestra principale questa tabella non potrà più essere recuperata, ma occorrerà inserirla nuovamente. Viene comunque chiesta una conferma prima di cancellarla.

#### 6.2.1.3 Dati schizzo

102

Questa scheda contiene le informazioni sul disegno dello schizzo raffigurante il luogo di posa.



Luoghi di posa - Tabella dati schizzo

E' presentato un semplicissimo editor grafico. E' possibile effettuare le seguenti operazioni:



- Cambiare il colore della penna, che viene utilizzato per la matita e per il testo

Dim. penna 2 🛟

- Cambiare la dimensioni della penna da un minimo di 2 punti ad un massimo di 10, utilizzata per la matita e per la gomma



- Cancellare tutto il disegno, verrà chiesta una conferma prima di cancellare il disegno

- Ripristinare il disegno come era prima dell'ultima modifica, questa icona è visibile sono se sono state fatte delle modifiche

- Disegnare nell'area una linea trascinando e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, con la dimensione e il colore impostati

- Disegnare nell'area una linea retta, trascinando e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, la linea parte dal punto in cui si è premuto il mouse e finisce dove viene rilasciato.

 $\diamond$ 

- Cancellare nell'area trascinando e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, con la dimensione impostata

T

Inserire una scritta nel disegno, con il colore impostato. Quando si seleziona l'icona della scritta viene visualizzato un campo per l'immissione del testo



Quando una qualsiasi di queste icone viene selezionata (a parte il colore della penna e la dimensione) lo sfondo cambia ad indicare quale strumento si sta utilizzando (esempio di matita

selezionata



Nel riquadro immagini sono presenti alcune immagini (attualmente solo il palo), che possono essere inserite nel disegno.

In basso abbiamo due bottoni che servono per esportare l'immagine in un file sul disco, o importarne una costruita con un altro editor di immagini. L'immagine importata deve avere le dimensioni di 400x400 pixel e un peso di 20 KB massimi. E' possibile anche copiare un'immagine dagli appunti selezionando il bottone 'Incolla da appunti', e possiamo scegliere se centrarla nell'immagine o adattarla, in questo caso se l'immagine originale non è quadrata si perde il rapporto di forma. Infine a lato e presente la dimensione dell'immagine, se supera i 20KB la stringa sarà di colore rosso. E' possibile, agendo sulla qualità di compressione, diminuire la dimensione del file. Ovviamente a valori bassi di qualità la dimensione aumenta ma si perdono dettagli nell'immagine

#### 6.2.1.4 Dati orientamento

104

Questa scheda contiene le informazioni sulla rotazione delle tabelle presenti nel luogo di posa.



Luoghi di posa - Tabella orientamento

In questa scheda vengono impostate l'orientamento delle tabelle presenti nel Ldp sul palo. Per posizionare la tabella sul palo bisogna prima selezionarlo nella lista presente in alto a destra, sotto verranno indicati i dati impostati e il numero della tabella con la relativa direzione della freccia nel caso di segnavia. Sul disegno la punta della freccia sarà di colore rosso, e agendo sul campo rotazione la freccia incomincerà a ruotare attorno al palo, il lato visibile del pannello è quello sul lato esterno del palo stesso.

La tabella località è di colore blu, ed è più spessa, in modo da vederla anche se sovrapposta ad altre tabelle.

E' possibile anche visualizzare un'anteprima della tabella selezionando l'icona.

Il numero delle tabelle, nel formato <ordinale>.posizione sul palo>, per quanto riguarda la tabella località è posizionato di fronte al lato visibile, per quanto riguarda i segnavia è posizionato sulla punta della freccia. Se più frecce hanno la stessa angolazione, i numeri vengono concatenati, in questo modo però se abbiamo molte tabelle con la stessa angolazione la scritta non sarebbe completamente visibile. In questo caso, se ci sono più di due tabelle con la stessa angolazione, il disegno viene allargato per far si che siano visibili i numeri delle tabelle. La finestra sarà la seguente.



Luoghi di posa - Tabella orientamento ingrandito

Non si usa sempre la dimensione ingrandita, a meno che sia necessario, questo perchè l'immagine che viene caricata nel prospetto del luogo di posa sarebbe più piccola e meno visibile.

Nel caso ci siano delle immagini importate durante la conversione dei DB, la finestra apparirà così.



Luoghi di posa - Tabella orientamento con immagine importata

Se il luogo proviene dalla <u>conversione del vecchio database</u>, e nel caso che ci fosse un'immagine raffigurante l'orientamento, essa verrà visualizzata nella parte inferiore della finestra. Si potrà vedere l'orientamento originale e modificare quello attuale. L'orientamento nel nuovo software non è rappresentato come immagine, ma come angolo di rotazione. Una volta che si è inserito l'orientamento corretto si può eliminare l'immagine tramite il bottone "Cancella vecchio orientamento", liberando così spazio su disco.

#### 6.2.1.5 Dati revisione

Questa scheda contiene informazioni sulla revisione.

Lunga										
Luogo	Tabelle	Schizzo	Orientamento	Revisione	Materiali	Immagini	Earth			
	Revision	ne 1								
	Luogo d	li posa inse	erito in data 15.	/12/2015 alle	ore 13.29	.30				
	Ultima m	nodifica al	luogo in data (	7/01/2016 a	lle ore 10.1	6.21				
	Note									
	In pross	simità del b	pi <mark>vio verso Serc</mark>	livola.				 		
	Accier	ma ed eer								Fast service and in the

Luoghi di posa - Tabella revisione

Questa scheda visualizza il numero di <u>revisione</u>, la data della creazione e quella dell'ultima modifica. E' possibile inoltre inserire delle note descrittive del luogo di posa.

#### 6.2.1.6 Dati archiviazione

108

Questa scheda contiene informazioni sull'archiviazione del luogo di posa, e presente solo durante l'archivio dei dati e durante le successive visualizzazioni.

📥 Archivia luogo di posa: ETO-S3460-000-00 - [Serremarchetto]	? 💌
Luono Taballa Schizzo Orientamento Revisione Materiali Immanini Archiviazione Earth	
Luogo archiviato in data 17/04/2016 alle ore 09.11.33	
Note	
Nessuna	
Archivia ed esci	Esci senza archiviare

#### Luoghi di posa - Tabella archivio

In questa scheda vengono inserite le note di archiviazione che sono obbligatorie, in caso di visualizzazione saranno di sola lettura.
#### 6.2.1.7 Dati materiali

Questa scheda contiene informazioni sui materiali utilizzati per la posa del Ldp.

🌍 Mod	ifica luogo di posa: E	TO-S3460-000-00 - [Serremarchetto]	? 🗙
Luogo	Tabelle Schizzo	Orientamento Revisione Materiali Immagini Earth	
	Materiale tabelle	Forex V	
	Materiale palo	Legno v Altezza palo (cm) 180 Diametro palo (cm) 15	
	Fissaggio tipo	Viti esagonali da 10 mm Numero 10	
	Altro fissaggio	Bulloni svasati Numero 15	
	Altro fissaggio	Viti da legno Numero 10	
	Aggioma ed eso	zi Esci senza	a aggiomare

Luoghi di posa - Tabella materiali

In questa scheda vengono inseriti i materiali usati nella posa, si può scegliere il materiale del palo e delle tabelle da una lista a discesa o inserirne di nuovi.

E' presente anche la dimensione del palo (altezza e diametro) e tre tipi di fissaggi (tipo fissaggio e numero)

 Vedere anche Interfaccia operatore

#### Interfaccia operatore

#### 6.2.1.8 Dati immagini

110

Questa scheda visualizza le immagini associate al luogo di posa.

🍹 Modifica	a luogo	di posa:	ETO-S3460-000	0-00 - [Serre	emarchett	o]				? 💌
Luogo 1	Tabelle	Schizzo	Orientamento	Revisione	Materiali	Immagini	Earth			
					i.		A Part			
						N.				
		#1				○ #2		○ #03		
										Apri catella
		○ #04	ļ			○ #5		○ #6		
		Car	ica						Rimuovi	
	Annir	oma ed es	d							Esci senza anniomare
	Aggio	oma ed es	ci							Esci senza aggiomare

Luoghi di posa - Tabella immagini

In questa scheda vengono visualizzate le immagini associate al Ldp.

Le immagini, per questioni di spazio, non sono inserite all'interno del Ldp come dati interni al database, ma sono presenti nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Immagini\<regione>\<provincia>\<zona>\" con il nome "Immagine\_<codice luogo>\_<numero immagine>.jpg". Per caricare un'immagine selezionare il numero immagine che si vuole caricare, e premere il pulsante "Carica", allo stesso modo per rimuoverla selezionarla e premere il pulsante "Rimuovi". Effettuando un doppio click sull'immagine se non è presente sarà chiesto un inserimento, se invece l'immagine è presente sarà visualizzata nel seguente modo:



#### Visualizza immagine

Selezionando il pulsante "Apri cartella" sarà aperta la cartella contenente le foto.

Ricordiamoci che le foto vengono prelevate da una posizione selezionata, ridotte a una profondità di 1024 pixel, copiate in questa cartella e rinominate in base al Ldp. Se modifichiamo i dati di un luogo e di conseguenza il codice le immagini non vengono rinominate e quindi bisognerà reinserirle, inoltre le vecchie rimarranno sul disco ad occupare spazio.

 Vedere anche Interfaccia operatore

#### Interfaccia operatore

#### 6.2.1.9 Dati Earth

112

Questa scheda visualizza la mappa di Google Earth relativa al luogo di posa.



Luoghi di posa - Tabella Earth 2D

Se il computer è collegato alla rete internet, il campo in <u>configurazione</u> è abilitato, e il luogo è associato ad un GPX, il programma visualizzerà una mappa con il tracciato del sentiero e la posizione del luogo di posa.

Il pulsante 'Salva mappa' serve a creare una copia dell'immagine visualizzata, nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Mappe\<regione>\<provincia>\<zona>", con il nome "<nomeLuogo>.bmp".

Se la connessione non è disponibile è consigliabile di disabilitare <u>l'opzione</u> 'Visualizza mappa di Google' nelle impostazioni, in quanto verrebbero generati molti errori. Questa opzione viene disabilitata automaticamente alla <u>partenza</u> se non viene riscontrata la presenza di rete.

E' possibile anche visualizzare la mappa in 3D, previa installazione del <u>plug-in di Google-Earth</u> e il settaggio dell'impostazione. La finestra visualizzata sarà la seguente:

113



Luoghi di posa - Tabella Earth 3D

Ci si può muovere nella mappa e cambiare il livello di zoom. Selezionando il bottone 'Salva' si memorizza l'attuale posizione, che può essere ripristinata con il pulsante 'Ripristina'. In qualsiasi momento è possibile ritornare alle coordinate del Ldp selezionando il bottone 'Vai'

 Vedere anche Interfaccia operatore

## 6.2.2 Prospetto del luogo di posa

La scheda del prospetto luogo è un documento <u>PDF</u> che riporta tutte le caratteristiche del luogo di posa, è un documento che può essere utile per un archivio cartaceo o per condividere con altre persone i dati inseriti.

Il file si chiamerà "ProspettoLdp\_<nome Ldp>\_Rev<numero di revisione>.pdf", e sarà posizionato nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Pdf\<regione>\<provincia>\<zona>".

Se ci sono più di tre tabelle a destra o a sinistra il prospetto si comporrà di più pagine.

Anteprima



✓ Vedere anche <u>Menu luogo</u> <u>Interfaccia operatore</u>

### 6.2.3 Ricerca luoghi

Tramite questa interfaccia è possibile effettuare la ricerca di uno specifico luogo di posa esistente.

L'interfaccia ricerca luoghi propone due tipi di ricerche:

- <u>Ricerca semplice</u>
- <u>Ricerca avanzata</u>

A seconda del tipo di interfaccia cambiano i filtri di ricerca, ma tutte e due hanno delle <u>operazioni</u> <u>comuni</u>.

La decisione di effettuare due tipi di ricerche è nata dal fatto che nel caso di un numero elevato di luoghi presenti, la ricerca avanzata è lenta. E' comunque a discrezione dell'utente. La prima volta che si apre una finestra di ricerca sarà proposta quella "semplice", se si cambia il tipo di ricerca essa sarà ricordata per la sessione di lavoro corrente.

# **Ricerca semplice**

🤣 Ricerca semplice luogo di posa per modifica	
Risultato ricerca: sono presenti 15 luoghi CBZ-E5730-012-00 Rev. 1 CBZ-E5730-013-00 Rev. 1 CBZ-01330-010-00 Rev. 1 CBZ-01330-011-00 Rev. 1 CBZ-01330-011-00 Rev. 1 CBZ-01330-011-00 Rev. 1 CBZ-01330-013-00 Rev. 1	CBZ-????-??
CB2-01330-014-00 Rev. 1 CB2-01330-015-00 Rev. 1 CB2-01330-015-00 Rev. 1 CB2-01330-017-00 Rev. 1 CB2-01330-017-00 Rev. 1 CB2-01470-005-00 Rev. 1 CB2-01470-005-00 Rev. 1 CB2-05020-007-00 Rev. 1 CB2-05020-008-00 Rev. 1	Regione     Trentino-Alto Adige       Provincia di     Bolzano       Area
	Archiviati          Tutti       Solo archiviati         Solo archiviati       Avvia Ricerca
<ul> <li>Mantieni la finestra di ricerca aperta</li> <li>Salva ultimo filtro di ricerca</li> <li>Conferma</li> </ul>	Usa ricerca avanzata Annulla
R	licerca luoghi semplice

#### 116 Interfaccia operatore

Il titolo di questa finestra e l'icona associata cambiano a seconda dell'operazione che vogliamo fare dopo aver selezionato un luogo, la scritta contiene la dicitura "Ricerca semplice luogo di posa per" e poi segue l'azione (visualizzazione, modifica, esportazione, ...).

Nel corpo della finestra avremo una lista che contiene il nome dei luoghi di posa che soddisfano il criterio di ricerca, e un filtro di ricerca sul nome del luogo di posa. E' possibile costruire il nome luogo completo o solo in parte, per esempio si può dire che si vuole tutti i luoghi presenti in una regione e provincia, oppure inserire anche il settore o altro, iuna volta completato il filtro occorre selzionare il bottone "Awia ricerca", e la lista a fianco sarà riempita con i luoghi che soddisfano il filtro di ricerca.

Selezionando il pulsante "Azzera" i campi del filtro del nome luogo saranno azzerati.

Per passare all'interfaccia di ricerca avanzata selezionare il bottone "Usa ricerca avanzata".

# Ricerca avanzata

🚀 Ricerca avanzata luogo di posa per modifica				? <b>×</b>
Risultato ricerca: sono presenti 6475 luoghi				
BVI-E1200-009-00 Rev. 1	Annulla filtri	Manutentore, comp	pilatore, finanziatore	
BVI-E1200-010-00 Rev. 1			T.#:	
CBZ-E5/30-012-00 Rev. 1		Manutentore	100	
CBZ-01330-010-00 Rev. 1				-
CBZ-01330-011-00 Rev. 1		Finanziatore	-	·
CBZ-01330-012-00 Rev. 1				
CBZ-01330-014-00 Rev. 1		Constitute de	Tutti	7
CBZ-01330-015-00 Rev. 1		Compliato da		
CBZ-01330-016-00 Rev. 1				
CBZ-01330-017-00 Rev. 1 CBZ-01330-018-00 Rev. 1		Situato in località		
CBZ-01470-005-00 Rev. 1			<b>T</b>	_
CBZ-01470-006-00 Rev. 1		în provincia di	lutti	r i
CBZ-05020-007-00 Rev. 1 CBZ-05020-008-00 Rev. 1				
CTN-E1010-000-00 Rev. 1		Nel comune di	Tutti	-
CTN-E1010-001-00 Rev. 1				
CTN-E1010-002-00 Rev. 1		Nel en men di	T. #:	
CTN-E1010-004-00 Rev. 1		ivei gruppo di	10tti	
CTN-E1010-005-00 Rev. 1				_
CTN-E1010-006-00 Rev. 1		In località	lutti	·
CTN-E1010-007-00 Rev. 1				
CTN-E1020-000-00 Rev. 1		Sul sentierro		
CTN-E1020-001-00 Rev. 1				
CTN-E1020-003-01 Rev. 1		Nella zona	Tutti	
CTN-E1020-004-00 Rev. 1		Tiona zona		
CTN-E1020-008-00 Rev. 1		Su sentiero n.	Tutti	-
CTN-E102A-001-00 Rev. 1				
CTN-E102A-002-00 Rev. 1				
CTN-E102A-003-00 Rev. 1		Archiviati		
CTN-E1030-001-00 Rev. 1		🔿 Tutti 🔘 Solo	archiviati 💿 Solo non archiviati	
			<u> </u>	
Mantieni la finestra di ricerca aperta				
Salva ultimo filtro di ricerca				
Conferma	Usa ricerca serr	nplice		Annulla

Ricerca luoghi avanzata

Il titolo di questa finestra e l'icona associata cambiano a seconda dell'operazione che vogliamo fare dopo aver selezionato un luogo, la scritta contiene la dicitura "Ricerca avanzata luogo di posa per" e poi segue l'azione (visualizzazione, modifica, esportazione, ...).

Nel corpo della finestra avremo una lista che contiene il nome dei luoghi di posa che soddisfano il criterio di ricerca, e una serie di filtri per la ricerca. Possiamo selezionare una qualsiasi delle caselle di discesa, e selezionare uno dei valori, che sono prelevati dai dati dei luoghi di posa presenti, dopo aver selezionato uno dei filtri tutte le altre caselle si riempiranno con i dati dei luoghi di posa contenenti il filtro indicato. Ad esempio se selezioniamo la provincia di Torino e il settore S3 nella lista saranno presenti tutti i luoghi di posa del settore S3 della provincia di Torino e nelle caselle a

discesa ci saranno solo più i dati dei luoghi in lista. Si potrà quindi affinare la ricerca come si vuole. Se si vuole iniziare nuovamente la ricerca basta selezionare il pulsante 'Annulla filtri' e tutti i campi ritorneranno al valore iniziale.

Per passare all'interfaccia di ricerca semplice selezionare il bottone "Usa ricerca semplice".

## Operazioni comuni nelle finestre di ricerca

Selezionando 'Conferma' si userà il luogo selezionato per l'operazione richiesta (modifica,

visualizzazione, archiviazione, ...), selezionando invece il pulsante 'Annulla' si chiuderà la finestra di ricerca senza effettuare l'operazione richiesta.

Facendo un doppio click su un luogo presente nella lista otterremo lo stesso risultato che selezionando il pulsante 'Conferma'.

Sopra al pulsante di conferma si trova un controllo di spunta 'Mantieni la finestra di ricerca aperta' questo controllo, visibile solo in visualizzazione, modifica, creazione scheda, stampa scheda e esportazione, se selezionato mantiene la finestra di ricerca aperta, in modo che dopo l'operazione sul luogo selezionato si ritorni a questa finestra lasciando impostati gli eventuali filtri.

Esiste anche il segno di spunta 'Salva ultimo filtro di ricerca', se settato ogni volta che si cambia il filtro di ricerca esso sarà salvato, in modo che alla prossima apertura della finestra non occorrerà impostare nuovamente il filtro. Il filtro è salvato solo per la sessione corrente, se si chiude e riapre l'applicazione il filtro sarà perso.

Questi due controlli di spunta hanno il loro valore predefinito in configurazione.

Nel caso di richiesta creazione prospetto luogo, stampa prospetto luogo oppure richiesta di esportazione, in basso a destra sarà visualizzata il seguente controllo.

ou senuero n.	IUUU 🔻	
Archiviati	archiviati 💿 Solo non archiviati	
Esecuzione multipla V Esegui l'opera	azione per tutti i luoghi presenti nella lista	

Selezione esecuzione multipla

Se selezioniamo questo check box, l'operazione richiesta sarà eseguita per tutti i luoghi presenti nella lista.

Ricordiamoci che durante la modifica, la <u>cancellazione</u> e <u>l'archiviazione</u> è forzata la selezione 'Solo non archiviati, mentre durante il comando <u>'Nuova revisione'</u> è forzata la selezione 'Solo archiviati'.

 Vedere anche Interfaccia operatore Menu luogo

## 6.3 Lettura file GPX

118

Tramite questa finestra è possibile visualizzare e modifcare un file in formato <u>GPX</u> generato da un dispositivo <u>GPS</u>.

Il programma associa il file GPX ad un sentiero (se impostato in <u>configurazione</u>), la prima volta che si apre un file vi verrà proposta una finestra per la ricerca del file, poi quest'ultimo sarà associato al sentiero in oggetto. Le volte successive che si apre un luogo collegato ad un sentiero associato, si aprirà automaticamente il file associato. Questa associazione è comoda soprattutto se il file in questione è in una cartella diversa da quella predefinita, o se nella cartella ci sono molti file.

Nella parte superiore è presente una lista dei <u>waypoint</u> presenti nel file GPX, se non esiste nessun punto la lista è vuota.

Nella parte inferiore è presente il profilo altimetrico della traccia presente nel file GPX, se non esiste nessuna traccia il grafico è vuoto, sotto il grafico vengono segnalati alcuni riferimenti della tratta:

- la quota di inizio
- la quota minima
- la quota massima
- la quota di fine tracciato



GPX - WPTK-ETOS	3460000.gpx	No.	ome file			? 💌
Descrizione Serreman	rchetto - Aquila	Nor	ne waypoint			
Nome	Latitudine Lon	ngitudine Quota	Descrizione			*
01 - [Serremarchetto]	44,962064 7,24	13234 1136	Vernice, inizio sterrata,	indicazioni -	Transferrate days divisions	<u> </u>
02	44,964866	Latitudine	pe			
03 - [Bivio 346/346B]	44,965505 7,24	1456 1177	Bivio TOS349B, salire	a DX		
04 - [Bivio 346/346A]	44,966467 7,24	1159 1202	Bivio Miana, salire a S	x		
05	44,966805 7,24	10951 t		lli, vernice, inizio sentiero	)	
06	44,975007 7,23	88221 1538 👡	Vemice			
07	44,975101 7,23	37974 1542	BUuota del punt			
08 - [Bivio 345/346]	44,976273 7,23	36673 1574	Bivio salita a DX, a SX	(, cartelli		
10	44,977241 7,23	36275 1598	Mulattiera salita a DX			
2200 2000 1800 1600 1400 1200			WPT inizio			
0	1000	2000	3000 Di	4000 stanza	5000	6000
Quota inizio: 1137,9 m	( ) D	Quota	a minima: 1137,9 m	Quot	a massima: 2121,3 m	Quota fine: 2119,4 m
WPT Inizio	on tormula - Percei Bivio 345/346 Punta Meda	ntuale 10% T L	empo di percorrenza di ungezza tratta: 1630,3	h. 1.00 5 m		
Conferma	i unita iviena	A	scesa accumulata: 29 Carica altr	n GPX	ccumulata: ,00 m	Annulla

\_\_\_\_\_

Questa finestra può essere richiamata per i seguenti motivi:

<u>1-</u>dalla scheda luogo se vogliamo un aiuto nell'inserimento delle <u>coordinate</u> del luogo di posa, in questo caso basterà leggere un file che contenga anche solo i WPT

<u>2-</u> dalla finestra dell'inserimento del <u>tempo di percorrenza</u> se vogliamo un aiuto per un calcolo approssimativo del tempo di percorrenza tra due punti, in questo caso invece abbiamo bisogno di un file che contenga sia i WPT che i punti traccia, se apriamo un file che contiene solo i WPT o le tracce sarà chiesto di aprire un altro file.

<u>3-</u> dal <u>menu di utilità</u> se si vuole editare un file gpx al fine di modificare il nome e/o la descrizione, utili durante lo svolgimento del programma.

A seconda del motivo della chiamata la parte inferiore della finestra sarà diversa, come spiegato in seguito.

#### 1) Inserimento coordinate

120	Interfaccia operatore			
		Distanza		
	Quota inizio: 1137,9 m	Quota minima: 1137,9 m	Quota massima: 2121,3 m	Quota fine: 2119,4 m
	Conferma			Annulla

Visualizzazione durante l'inserimento delle coordinate

Siccome inserire nel <u>luogo di posa</u> le <u>coordinate</u> del punto a mano c'è il rischio di sbagliare la digitazione, questa interfaccia ci da la possibilità di leggere da un file GPX, creato durante il sopralluogo o il rilevamento, i dati di posizione quali le coordinate geografiche e la quota del punto che ci interessa, e inserirle direttamente nella scheda. Per far questo dopo aver selezionato il bottone 'GPX' nella tabella dei dati di posizione del luogo apparirà una finestra come quella visualizzata sopra, poi scorreremo la lista dei punti presenti nel file e dopo aver selezionato la linea che ci interessa selezioneremo il pulsante 'Conferma'.

Selezionando il pulsante 'Annulla' l'operazione sarà terminata.

Per questa operazione il file GPX deve contenere almeno i <u>waypoint</u>, i punti traccia possono anche non essere presenti.

Se quando inseriamo le <u>coordinate</u> il nome della località non esiste ancora viene riempito con quello presente nel nome del WPT.

All'apertura della finestra viene fatta una ricerca sui nome/descrizione dei punti se contengono la località interessata, se esiste viene selezionata automaticamente.

#### 2) Calcolo percorrenza

400

Quota inizio: 1137,9 m	Quota minima: 1137,9 m	Quota massima: 2121,3 m	Quota fine: 2119,4 m
WPT Inizio Bivio 345/346	• Tempo di percorrenza di h. 1.00		
WPT Fine Punta Merla	Lungezza tratta: 1630,35 m Ascesa accumulata: 291,30 m	Discesa accumulata: ,00 m	Azzera WPT
Conferma	Carica altro GPX		Annulla

Visualizzazione durante il calcolo del tempo di percorrenza

Per poter effettuare un calcolo approssimativo del tempo di percorrenza tra due punti, occorre un file GPX che abbia al suo interno sia i punti traccia sia i waypoint. La percorrenza potrà essere calcolata solo tra due waypoint presenti nel file. Selezionando un waypoint (WPT) presente nella lista apparirà una linea nera all'interno del grafico, ad indicare la posizione del punto. Selezionando il pulsante 'WPT inizio" si imposterà il punto di inizio per il calcolo della percorrenza e la linea diventerà di colore blu, selezionando il pulsante 'WPT fine' si imposterà il punto di fine per il calcolo della percorrenza e la linea diventerà di colore rosso.

Per effettuare il calcolo occorre prima selezionare il WPT nella lista che rappresenta il punto di inizio, poi selezionare il bottone 'WPT inizio', selezionare il WPT nella lista che rappresenta il punto di fine, poi selezionare il bottone 'WPT fine'. Una volta che tutti e due i punti sono stati impostati a fianco appariranno i dati del pezzo di tratta selezionata:

- il tempo di percorrenza
- la lunghezza della tratta
- il dislivello accumulato in salita
- il dislivello accumulato in discesa

Per ricominciare un nuovo calcolo, impostare altri punti di inizio e fine, per cancellare i riferimenti selezionare il bottone 'Azzera WPT'.

Per confermare il calcolo e immetterlo nella finestra dei tempi di percorrenza selezionare il pulsante 'Conferma'.

Selezionando il pulsante 'Annulla' l'operazione sarà terminata.

Il calcolo effettuato è il seguente:

viene suddiviso il tratto di traccia compreso tra i due WPT in pezzi lunghi 100m, e per ognuno viene calcolato il dislivello, questi valori sono poi usati per prelevare il tempo approssimativo da una tabella costruita utilizzando il <u>grafico dei tempi</u> e sommati insieme, al risultato ottenuto viene poi aggiunto il una percentuale impostata in <u>configurazione</u>, infine viene arrotondato.

Per un calcolo corretto occorre calcolare i tempi sia in salita che discesa tra il WPT1 e WPT2, tra il WPT2 e WPT3 e via dicendo fino all'ultimo WPT, ci segniamo i vari tempi e poi li sommiamo per avere il tempo tra due punti. Se per esempio vogliamo trovare la percorrenza tra il punto 1 e il punto 4 sommeremo i tempi tra 1-2, 2-3, 3-4.

Ricordiamoci che i tempi calcolati sono approssimativi, ed è bene confrontarli con altre fonti.

Se si vuole caricare un file diverso da quello associato, basterà selezionare il pulsante 'Carica altro GPX' e il nuovo file sarà aperto per il calcolo dei tempi.

#### 3) Modifica di un file GPX

Tramite questa finestra è possibile modificare un file GPX, il bottone 'Conferma' recherà la scritta 'Salva' e accanto sarà presente un altro bottone recante la scritta 'Salva con nome ...', il bottone 'Annulla' recherà la scritta 'Esci', e saranno visualizzati altri campi, come da finestra riportata in seguito.

	Distanza								
Quota inizio: 1137,9	m	Quota minima: 1137,9 m	(	Quota massima: 2121,3 m	Quota fine: 2119,4 m				
Numero WPT	13								
Località	Colle di Cucetto		Aggioma nome località	List	a località				
Salva	Salva con nome				Esci				

Visualizzazione durante la modifica

Selezionando il pulsante 'Salva' verrà proposto il nome del file aperto, che è anche visualizzato nel titolo della finestra.

Selezionando il pulsante 'Salva con nome ...' sarà visualizzata una finestra per la creazione del <u>nome sentiero</u> e il file proposto avrà come suffisso "WPT-" se il file contiene solo waypoint, "TRK-" se contiene solo punti traccia o "WPTK-" se contiene entrambi i dati, e seguirà il nome sentiero precedentemente costruito. Se si annulla la finestra di costruzione sentiero il nome file proposto sarà <suffiso>mio gpx.gpx.

All'apertura della finestra sarà richesto il nome file da modificare, e se contiene solo waypoint o tracce verrà richiesto di aprire un altro file. A questo punto se si salva dopo aver letto due file diversi, salverà sia i waypoint che i punti traccia in un unico file

Selezionando il bottone 'Lista località' sarà visualizzata una finestra contenente le località presenti nel file che soddisfano i criteri di compatibilità elencati di seguito, per ogni località sono anche visualizzati i tempi di percorrenza riferiti a quella precedente e quella successiva, come si può vedere nell'esempio seguente.

📕 Lista lo	calità presenti nel	file WPTK-	ETOS3460000.gpx				? <b>×</b>		
Wpt	Nome	Quota	Distanza (m)	Tempo di salita	Tempo di discesa	Descrizione			
01	Serremarchetto	1136	,00	[reale 0] (Tot)	[reale 7] h 0:05 (Tot. h 2:50)	Vemice, inizio sterrata, indicazioni			
03	Bivio 346/346B	1177	447,57	[reale 8] h 0:10 (Tot. h 0:10)	[reale 3] h 0:05 (Tot. h 2:40)	Bivio TOS349B, salire a DX			
04	Bivio 346/346A	1202	124,10	[reale 4] h 0:05 (Tot. h 0:15)	[reale 43] h 0:45 (Tot. h 2:30)	Bivio Miana, salire a SX			
08	Bivio 345/346	1574	1601,95	[reale 60] h 1:10 (Tot. h 1:30)	[reale 15] h 0:15 (Tot. h 1:40)	Bivio salita a DX, a SX, cartelli			
13	Colle di Cucetto	1705	610,57	[reale 20] h 0:20 (Tot. h 1:50)	[reale 10] h 0:10 (Tot. h 1:20)	Colle, salita a SX			
19	Bivio verso Merla	1761	613,11	[reale 12] h 0:15 (Tot. h 2:10)	[reale 14] h 0:15 (Tot. h 1:10)	Bivio SX in salita direzione Merla, cartelli			
20	Punta Merla	1909	414,01	[reale 21] h 0:25 (Tot. h 2:40)	[reale 47] h 0:50 (Tot. h 0:50)	Punta Merla			
30	Punta Aquila	2119	2613,20	[reale 55] h 1:00 (Tot. h 3:40)	[reale 0] (Tot)	Punta Aquila			
Prima loca	lità: Serremarchetto	(1136 m)				Ultima località: Punta Aqui	ila (2119 m)		
Inseris	ce chilometrica				Impo	ostazioni del calcolo deitempi di percorrenza			
Inseris	ce quota				Aur	mento dei tempi di percorrenza 🔟 %			
					$\checkmark$	Usa formula per calcolo percorrenza			
						Aggioma			
Confer	Conferma								

Lista delle località presenti nel file

In questa finestra è presente un pulsante salva, che crea un file di testo con i dati presenti nella tabella. Il file viene aperto automaticamente con l'editor di testo impostato sul sistema, il suo nome è "TempiPercorrenza\_<nome file>.txt" presente nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Tmp". In basso a destra sono presenti le impostazioni utilizzate per il calcolo dei tempi di percorrenza, queste impostazioni quando si salva il file GPX sono salvate al suo interno, in modo che ogni file possa avere un calcolo in base alle caratteristiche del sentiero. E' possibile modificare le impostazioni, e selezionando il bottone "Aggiorna" tutti i tempi saranno ricalcolati, per salvare in modo definitivo le impostazioni uscire da questa finestra salvare il file GPX.

Questa finestra è usata anche se effettuiamo un doppio click su una delle mete presenti <u>nell'inserimento e/o modifica</u> delle tabelle segnavia, ma non sarà possibile modificare le impostazioni di calcolo.

Per un corretto uso di questa funzionalità consultare il capitolo [Associazione GPX].

## Possibili operazioni di modifica

Prima di associare un GPX ad un sentiero, è consigliato editarlo per correggere eventuali errori. Affinchè l'associazione funzioni correttamente per quanto riguarda il calcolo della percorrenza e delle distanze occorre che il tracciato si sviluppi in salita, i waypoint siano sulla traccia o al massimo a 50 metri di distanza e siano consecutivi.

Nella griglia dei waypoint è possibile effettuare le seguenti operazioni sulle celle:

- modificare la descrizione, selezionandola con il mouse
- modificare la quota, selezionandola con il mouse (si possono inserire solo numeri)

- modificare il nome, selezionandolo con il mouse e utilizzando i campi 'Numero WPT' e 'Località'. E' possibile cambiare anche solo il numero del WPT lasciando la località vuota, sarà richiesta una conferma

Nelle celle latitudine e longitudine non è possibile effettuare alcuna operazione.

E' caldamente consigliato utilizzare i campi per rinominare il nome e la località dei WPT interessati

ai luoghi di posa, dopo aver immesso i dati selezionare il bottone 'Aggiorna nome località', e inserirà il nome del wpt nel seguente formato "nn - [nome località]", dove nn è il numero progressivo del waypoint (generato automaticamente dal dispositivo GPS) e nome località è il nome che verrà usato nelle tabelle, in questo modo quando useremo il file GPX per inserire la quota, o le coordinate il wpt sarà automaticamente selezionato (se il nome località nella scheda luogo coincide con quello scritto nel nome del WPT).

Gli errori più comuni durante la modifica di u file GPX sono i seguenti:

- **Manca il nome:** Durante l'apertura del file GPX, può darsi che il WPT non abbia il nome, sarà generato un nome progressivo e apparirà una finestra che informerà l'utente dell'operazione.

- **Manca la quota:** Può anche darsi che il WPT non abbia una quota associata, in questo caso il programma cercherà il punto traccia più vicino, nel raggio di 50 metri, al punto WPT e proporrà la relativa quota, l'utente potrà sciegliere se modificarla o mantenerla vuota.

La quota è possibile modificarla anche in un secondo momento selezionandola dalla griglia. E' comuque caldamente richiesto inserirla perchè viene usata per l'inserimento delle tabelle località e sulla scheda luogo.

- Un waypoint è al di fuori della traccia: Come già detto i waypoint sono associati ad un punto traccia, questo perchè durante il calcolo della percorrenza e delle distanze occorre calcolarli su un tratto di tracciato, se un WPT è troppo distante dalla traccia verrà visualizzata una finestra che informerà l'utente e nella descrizione sarà aggiunto "[!!! non valido]" ad indicare che il punto non è valido per l'associazione e sarà evidenziato in rosso. Se non è un punto di interesse per la stesura dei luoghi può essere cancellato. Tramite una voce di menu è possibile cancellare tutti i punti non validi.

- Un waypoint non è consecutivo: Quando si associa i WPT ai punti traccia, si controlla se il punto traccia associato sia superiore a quello del WPT precedente, se non lo è il WPT non è consecutivo, sarà visualizzata l'informazione all'utente e nella descrizione sarà aggiunto "[!!! non consecutivo]" e sarà evidenziato in rosso. Se non è un punto di interesse per la stesura dei luoghi può essere cancellato, oppure, tramite menù si può chiedere di cercare di ordinare i WPT.

Per cancellare un punto occorre selezionare con il tasto destro del mouse il punto interessato, e si aprirà il seguente menu a tentina.

Nome	Latitudine	Longitudine	Quota	Descrizione	•
04 - [Inizio a Dubbione]	44,94048	7,23349	564	Inizio percorso	=
05 - [Inizio sentiero]	44,941469	7,236638	594	Inizio sentiero - Villa delle Rose	
06	44,942628	7,239255	602	Cancella punto	
07	44,943533	7,241668	653	Segnavia	
08	44 945865	7 243825	710	Bivio	

Menu contestuale su griglia waypoint

Selezionando il menu "Cancella punto" sarà aperta una finestra di conferma e poi il punto sarà cancellato.

Durante la modifca di un file GPX sarà visibile in alto il seguente menu:



Tramite questo menu è possibile selezionare le seguenti voci:

- "Cancella tutti i WPT non validi": Abilitata se esiste un errore del tipo specifico. Questo comando cancellerà dalla lista dei waypoint tutti quelli non validi, cioè quelli che non hanno riferimento con nessun punto della traccia.

- "Riordina i WPT non consecutivi": Abilitata se esiste un errore del tipo specifico.Questo comando ordina in modo progressivo i waypoint non consecutivi. E' consigliaile prima di riordinare i waypoint di eliminare i punti non validi.

- "Inverti la traccia" : Abilitata se sono presenti i punti traccia. Questo comando inverte la traccia, ricordiamoci che se sono caricati i WPT occorrerà riordinarli in quanto non più consecutivi.

Per concludere la carrellata delle funzionalità della modifica occorre segnalare che alcuni file GPX, contengono dei dati personalizzati chiamati estensioni. Le estensioni sono delle aggiunte che sono personalizzate per case produttrici o per programmi di editing. Questi sono dati che non appartengono ai dati standard dei file GPX, ma che potrebbero essere utili al nostro scopo. Se i waypoint contengono delle estensioni, sopra la griglia dei waypoint apparirà la scritta "I waypoint contengono alcune estensioni", a significare che esistono altri dati nascosti. Per visualizzare e inserire i dati presenti nelle estensioni occorre selezionare con il tasto destro la cella che vogliamo modificare (non è possibile modificare la latitudine o la longitudine) si aprirà un menu a tendina con i valori presenti nell'estensione. Selezionando il valore interessato esso sarà inserito nella griglia.

l waypo	int contengo	no alcune este	ensioni			
Nome	Latitudine	Longitudine	Quota	Des	crizione	
001	45,854487	11,098127			ogr:numero - E101	
002	45,851678	11,101848			ogr:tratta - 001.00	
003	45,850763	11,102514			ogr:localita - GIAZZERA	
004	45,835658	11,113085		sa	Cancella nunto	
005	45,831819	11,116555				
006	45,827284	11,13448		POZ	ZA RIONDA	
007	45,827196	11,144757				

#### Menu contestuale su griglia waypoint con estensioni

 Vedere anche Introduzione
 Dati posizione

Luoghi

## 6.3.1 Creazione nome sentiero

Questa finestra guida l'utente alla costruzione del nome del sentiero a catasto. Questa finestra è utilizzata per costruire il nome file del tracciato di un sentiero.

Costruzione r	numero sentiero	? <b>×</b>
Regione	Piemonte	
Provincia di	Torino 👻	
Zona	S3 - Val Chisone 👻	
	Area S Settore 3	
Sentiero n.	46	
Variante	0	
	ETOS3460000	
Conferma	a Annulla	3

Costruzione guidata del nome sentiero

Occorre inserire tutti i dati richiesti, se i dati non esistono nel DB locale verrà chiesto di <u>inserirli</u>. Per confermare il nome selezionare 'Conferma', altrimenti selezionare 'Annulla'.

Ricordiamo che non è necessario costruire il nome sentiero per salvare il file GPX, si può usare un qualsiasi nome, anche se è meglio che sia parlante e omogeneo, e inoltre costruendo il nome sentiero creeremo anche la cartella ove sarà inserito il GPX, che sarà "<cartella installazione>\Dati\Gpx\<regione>\<provincia>\<settore>", utile per separare i file nel caso di molti sentieri. Se non si vuole costruire il nome basta selezionare il bottone 'Annulla'.

 Vedere anche <u>Numerazione del sentiero</u>

## 6.4 Loghi

126

Tramite questa finestra è possibile inserire nelle tabelle segnavia dei loghi conformi allo standard.

🛓 Loghi				? 💌
Filtro loghi				
🔘 Tutti	Solo log	hi informativi	🔘 Solo logh	i di lungo itinerario
Logo Acro	onimo Nome			^
<b>S</b> o PCM	TB percorso_MTB			
<b>i</b>	O punto_informaz	ioni		
	CC palestra_roccia			
	W punto_panoram	ico		
RIFU	lG rifugio			
RIST	"O ristoro			=
SAR	CH sito_archeologi	со		
				~
Conferma		Nessuno		Annulla

Questa finestra si apre selezionando una delle posizioni dei loghi presenti nell'inserimento o modifica delle <u>tabelle</u> segnavia presenti nella scheda del <u>luogo di posa.</u> Nella finestra sono visualizzate le immagini, l'acronimo del logo (utilizzato per la creazione degli <u>ordini</u>) e il nome del logo. Se si seleziona sulla tabella segnavia la posizione del logo di lungo itinerario, saranno visualizzati i

loghi associati a questa posizione e nel filtro in alto sarà selezionato "Solo loghi di lungo itinerario", negli altri casi sarà selezionato "Solo loghi informativi". Questo per aiutare l'utente a scegliere i loghi

Luoghi

corretti. In caso di esigenze particolari, l'utente agendo nella finestra di "Filtro loghi" ha la possibilità di visualizzare tutti i loghi presenti e scegliere uno tra essi.

## Inserimento nuovi loghi

E' possibile aggiungere loghi non presenti nel programma, per fare ciò occorre procedere così.

- Creare con un editor grafico un'immagine con dimensioni quadrate di almeno 200x200, in formato gif o png, in modo da avere una buona risoluzione e definizione oltre ad avere la trasparenza.
- 2) Chiamare il file come: <acronimo logo 5 cifre>\_nome logo>\_r<numero revisione 2 cifre>.gif/png. L'<acronimo logo> e il <nome logo> sono visualizzati nella finestra loghi, il numero di revisione di due cifre è usato nel caso si cambi il disegno di un logo, si aumenterà il numero di revisione e sarà questo che sarà inserito nella finestra, ma il vecchio file esisterà ancora per gli eventuali loghi inseriti precedentemente nei segnavia e già archiviati.
- 3) Copiare il file creato nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Risorse\Loghi\". Non cancellare i vecchi file. Nel caso di un logo di lungo itinerario va copiato nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Risorse\LoghiLi\".
- 4) Rilanciare l'applicazione Luoghi.

Ricordiamoci che per l'inserimento di loghi di interesse generale, tipo "Sentiero Italia", "Grande traversata delle Alpi" e altri è consigliabile chiedere al supporto che venga inserito un nuovo logo comune a tutti gli utilizzatori.

 Vedere anche <u>Introduzione</u> <u>Tabelle luogo di posa</u>

## 6.5 Anteprima tabella

L'anteprima delle tabelle visualizza un file .<u>PDF</u> con le dimensioni reali di stampa. L'anteprima è effettuata con il programma predefinito per la visualizzazione di file PDF, generalmente Acrobat Reader.

Le tabelle visualizzate sono le seguenti:

# Tabella segnavia

Home Strumenti TabelaTmp.pdf	×					?
🖹 🕈 🖶 🖂 🤉 🗇 🖨						
					Ĉ	Esporta PDF
					1	Crea PDF
						Modifica PDF
					2	Commento
						L Invia per firma
					<b>→</b>	- Invia e traccia
			_	_		
	Bivio Miana	<b>长</b> h	0:05	Al g asca 8		
	Rocceria h1:10	km	0,2	<u>.</u>		
gta	Colle di Cucetto	0 h	2:00 34	46		
		sterio h Stational h	4:00			
					٨	Archiviazione e condivisio Document Clou
						Archiviazione e condivisie Document Clou Ulteriori informazic
	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archiviazione e condivisio Document Cloc Ulteriori informazi
Table James at Julie Annu Barry Pr	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archiviazione e condivisis Decument Clor Ulteriori informazi
* Tabela Timppoff - Adobe Acrobat Rasker DC File Modifics Vitas Frietta ? Horme Strummenti Tabela Timppoff	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archiviazione e condivisi Decument Con Utteiori informasi
1 TabelaTimppoff-Addee Academ Rasker DC File Modifica Visto Finetto ? Home Strumenti TabelaTimppoff	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archivizzione e condivisi Decument Con Uteriori informaci
· TabelaTimpgoff - Adobe Accelute Reader DC Trie: Modifice Visto Frientin 7 Home Strumenti TabelaTimppoff P 슈 편 정 및 한 순 : -	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archivitazione e condivisio Decument Cie Uteriori informazi Q 2 2 2 2 2 2 2
2. TabelaTmppdf - Adole Acobat Rader DC           Re: Modifica Vita Friendra 7           Home Strumenti TabelaTmppdf           Image: Adole Acobat Rader DC           Image: Adole Acobat Rader DC           Re: Modifica Vita Friendra 7           Home Strumenti TabelaTmppdf           Image: Adole Acobat Rader DC           Image: Adole Acobat Rader DC <t< td=""><td>Anteprima tabella S</td><td>egnavia con fre</td><td>ccia a sini</td><td>istra</td><td></td><td>Archiviazione e condivisi Decument Cio Ulteriori informezi 2 2 2 2 2 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td></t<>	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archiviazione e condivisi Decument Cio Ulteriori informezi 2 2 2 2 2 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TakelaTmppd*-Adoke Accobat Reader DC     Te Modifica Vista Frienta ?     Home Strumenti TakelaTmppdf     ①    ①    ①    ①    ①    ①    ①	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archiviazione e condivisi Decument Cas Uteriori informad Uteriori informad Esporta PDF Crea PDF Modifica PDF
TabelaTmppdf - Adobe Accober Reader DC Tile Modific Vita Frietha ? Home Strumenti TabelaTmppdf	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archiviazione e scondivisi Decument Go URefoci infermaci URefoci infermaci Esporta PDF Crea PDF Crea PDF Modifica PDF Modifica PDF
<sup>1</sup> TabelaTmppd <sup>+</sup> Adobe Acrobat Rasker DC Tile Modifes Vita Freetas ? Home Strumenti TabelaTmppdf	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archiviazione e condicicio Deciment Con Utteriori informaci Utteriori informaci Decimenta Seconda PDF Crea PDF Crea PDF Crea PDF Commento Commento
<ul> <li>TabelaTmppdf - Adobe Acrobe Reader DC</li> <li>TabelaTmppdf - Adobe Acrobe Reader DC</li> <li>TabelaTmppdf</li> <li>Pome Strumenti T abelaTmppdf</li> <li>Pome Strumenti</li></ul>	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archivisaione e conditivit Decument Car Uteriori informaci Uteriori informaci Esporta PDF Crea PDF Modifica PDF Commento Commento Commento
1 Tabela Timp off - Alaba Asabas Paska DC File Modifica Vata Finedra ? Home Strumenti Tabela1mp.pdf	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archiviazione e conditicio Decument Clas Uthetori informació Uthetori informació Esporta PDF Crea PDF Crea PDF Crea PDF Commento Commento Commento Compila e firma Invia e traccia
TabelsTapperf - Adele Accelut Reser DC it Modifica Vida Frierta 7 Home Strumenti TabelaTmp.of ♀ ♀ ⊕ ⊠ Q ○ ⊕ 2	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini	istra		Archiviszione e condivicio Decument Clar Uteriori informezi Uteriori informezi Cara PDF Crea PDF Modifica PDF Commento
TabelsImp.pdf - Adole Accelus Rader DC le Modifa Vita Frietm 7 Home Strumenti TabelaTmp.pdf P ⊕ ⊕ ⊠ Q   ⊕ ⊕ ⊇	Anteprima tabella S	egnavia con fre	0:05 0.2	istra		Archiviszione e condivisio Decimient Clas Uteriori informezi Uteriori informezi Esporta PDF Crea PDF Modifica PDF Commento Commento Commento Commento Commento Commento
TabelaTmppdf - Adobe Account Restor DC     Wedfica Vita Finetta 7     Home Strumenti TabelaTmppdf     ①    ①    ①    ①    ①    ①    ①     ①     ①    ①    ①    ①    ①    ①    ①    ①	Anteprima tabella S	egnavia con fre	0:05 0,2 2:00	istra		Archivisarione e condivisi Decument Cle Ulteriori informazi Esporta PDF Crea PDF Modifica PDF Commento Commento Commento Commento Commento
Takalimpjøf-Adek Acteur Rader 0C • Medice Vata Frenter ? Tome Strumenti ■ ♠	Anteprima tabella S	egnavia con fre	ccia a sini 0:05 0,2 2:00 32	istra Al sca ge		Archivizzione e condivisio Decement Clos Ulteriori informacio Ulteriori informacio Esporta PDF Crea PDF Modifica PDF Commento Compila e firma Invia per firma Invia e traccia
Takili Impol <sup>4</sup> Abbit Acobit Rasir DC • Modia Vita Instit 7 Takili Impol Takili Imp	Anteprima tabella S	egnavia con fre	Ccia a sini 0:05 0,2 2:00 3/ 4:00	istra Al sca se 16		Archiviszione e condicicio         Decument Con         Uteriori informació         Uteriori informació         Esporta PDF         Crea PDF         Modifica PDF         Competita e firma         Invia e re firma         Invia e traccia
Tastilinggof - Adole Access Raser DC te Modie Visa Treete 1 → Porter Strumenti → P	Anteprima tabella S	egnavia con fre	0:05         0.2           2:00         32	istra Al sca se		Archiviszione e conditivit         Decument Con         Uteriori informezi         Uteriori informezi         Esporta PDF         Crea PDF         Modifica PDF         Computa e firma         Invia per firma         Invia e traccia
TabelaTimp.pdf - Adole Acoba Raskr DC Trie Modela Vita Friends ? Horme Struments TabelaTimp.pdf P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Anteprima tabella S	egnavia con fre	0:05         0.2           2:00         32           4:00	istra		Archiviszione e conditicio Decument Con Ulteriori informacio Ulteriori informacio Esporta PDF Crea PDF Modifica PDF Compila e firma Invia per firma Invia e traccia
Tabeld Imp.pdf - Abble Acode Paster DC             Tabeld Imp.pdf             Home Strument             P          P         P	Anteprima tabella S	egnavia con fre	0:05       0.2         2:00       32         4:00	istra Al sca s 16		Archiviszione e conditició Decument Cos Uteriori informeci Esporta PDF Crea PDF Crea PDF Crea PDF Commento Commento Commento Commento

Archiviazione e condivisione di file Document Cloud

Anteprima tabella Segnavia con freccia a destra

# Tabella località

### 129



Ricordiamoci che il programma gratuito Adobe Reader deve essere installato sul computer.

 Vedere anche Introduzione

# 6.6 Finestre comuni

# Finestra di attesa

Durante il funzionamento del programma, a volte si devono elaborare dei dati, cercare di connettersi in internet o altro. Queste operazioni possono richiedere un tempo più o meno lungo per terminare, quindi per segnalare all'utente che il programma sta lavorando, e occorre attendere la fine delle operazioni, viene visualizzata una finestra simile a questa.



Finestra di attesa

Questa finestra recherà al suo interno una scritta che descrive l'operazione che il programma sta eseguendo, non è possibile chiuderla, occorre aspettare il completamento delle operazioni.

## Finestra di attesa con barra di avanzamento

Questa finestra è identica alla precedente con la differenza che viene visualizzato l'avanzamento dell'operazione.



Questa finestra recherà al suo interno una scritta che descrive l'operazione che il programma sta eseguendo, è usata quando il tempo di attesa potrebbe essere lungo e il programma è in grado di sapere la percentuale di completamento dell'operazione. In alcuni casi è abilitato il pulsante "Interrompi", selezionandolo l'operazione sarà annullata.

# Finestra di domanda

Durante l'esecuzione del programma possono essere rese necessarie delle decisioni prese dall'utente, per far ciò sarà presentata la seguente finestra.

😧 Luoghi - Domanda		×
	Testo della domanda	
Si		No

Finestra di domanda

# Finestra di informazione

Durante l'esecuzione del programma può essere necessario informare l'utente sullo stato di alcune operazioni, per far ciò sarà presentata la seguente finestra.

🏦 Luoghi - Informazione		•
	Testo del messaggio	
	Esci	

Finestra di informazione

# Finestra di errore

Durante l'esecuzione del programma nel caso si verifichino degli errori occorre informare l'utente in modo che eventualmente possa correggere l'errore, per far ciò sarà presentata la seguente finestra.

🤹 Luoghi - Informazione	<b>—</b>
Testo del messaggio	
Esci	
Finestra di errore	

Ricordiamoci che se viene visualizzata una delle seguenti finestre mentre è attiva quella di attesa è possibile che rimanga sotto, e quindi non risulti visibile. Se la finestra di attesa rimane per troppo tempo aperta provare a premere la sequenza di tasti Alt+Tab per verificare se non è presente una finestra sottostante.

# Finestra visualizza documenti

Nel programma, in alcune funzioni, per esempio durante la richiesta della licenza, è possibile visualizzare dei documenti relativi al SW Luoghi. Per esempio l'informativa sulla Privacy o il regolamento d'uso. Nel qual caso si aprirà la seguente finestra.



Finestra visualizza documenti

Oltre a visualizzare il documento, avremo la possibilità di stamparlo tramite il menu: File -> Stampa. Per uscire da questa finestra selezionare il bottone 'X in alto a destra.

 Vedere anche Introduzione



# Installazione

## 7 Installazione

Per quanto riguarda l'installazione consultare il sito <u>LUOGHI</u> per effettuare il download. Dopo aver effettuato il download, per iniziare l'installazione occorre eseguire il programma 'SetupLuoghi.exe'. Il programma di installazione verrà eseguito, si consiglia di lasciare le impostazioni preimpostate. Al termine dell'installazione, verrà creata un'icona per il lancio sul desktop e una cartella nel menu 'Start' di Windows, da dove oltre ad eseguire il programma è possibile accedere all'aiuto in linea. L'installazione necessita di alcuni componenti aggiuntivi:

- il .NET framework 4.0, se non presente nel computer si può scaricare da internet o dal seguente indirizzo <u>luoghi.cai.it/Luoghi/Requisiti/dotNetFx40\_Full\_x86\_x64.exe</u>,
- l'Adobe Reader, se non è presente nel sistema occorre scaricarlo dall'indirizzo <u>http://get.adobe.com/it/reader/</u>, questo programma è gratuito e serve per visualizzare le anteprime dei <u>documenti</u>, delle <u>tabelle segnavia</u>, delle <u>tabelle località</u>, e della <u>scheda luogo</u>. Potrebbe anche darsi che la versione di Adobe installata sia molto vecchia, in questo caso occorre aggiornarla.
- il <u>plug-in di goole-earth</u>. anche questo non è presente come gli altri nell'installazione, se non è presente nel sistema occorre scaricarlo dall'indirizzo <u>http://www.google.it/earth/explore/products/plugin.html</u>, questo plug-in è gratuito e serve per visualizzare le <u>mappe in 3D</u> nella finestra dei luoghi.

L'installazione di Luoghi va effettuata con l'utente amministratore di Windows.

L'applicazione viene installata con l'esecuzione di amministratore, quindi alla <u>partenza</u> chiederà una conferma sull'esecuzione.

Ricordiamoci che se disinstalliamo il programma alcuni dati potrebbero essere rimossi, quindi se occorre, conservarli effettuandone una copia prima della rimozione del programma.

## Requisiti del sistema

L'applicazione luoghi è stata testata su Windows 7, Windows 8, Windows 10, ...

Necessita di una scheda video con una risoluzione di almeno 1024x768 e del collegamento a internet.

 Vedere anche Versioni

## 7.1 Elenco versioni

Qui di seguito sono riportati gli aggiornamenti effettuati durante le varie versioni del software.

## Versione 2.0.5970.16318

Data di rilascio: 6 maggio 2016

#### Modifiche rispetto alla versione precedente:

Nessuna

Note di versione: Versione di partenza

## Versione 2.1.6005.16788

Data di rilascio: 10 giugno 2016

#### Modifiche rispetto alla versione precedente:

- Aggiornato manuale
- Inserto la possibilità di scelta se inserire o no in modo automatico la quota su tabelle segnavia
- Inserto la possibilità di scelta se inserire o no in modo automatico la chilometrica su tabelle segnavia
- · Corretto errore di memoria sulla creazione multipla dei prospetti
- Inserito ricerca semplice
- Inserito menu per la stampa dei prospetti
- Inserito la possibilità di visualizzare il prospetto in seguito ad un inserimento o modifica di un luogo

#### Note di versione:

Nessuna

## Versione 2.2.6100.20429

#### Data di rilascio:

13 settembre 2016

#### Modifiche rispetto alla versione precedente:

- Aggiornato manuale
- · Inserito calcolo alternativo per tempi di percorrenza
- Salvato impostazioni del tempo di percorrenza su file GPX
- Aggiornato documento sull'uso del software
- Aggiornato script per google maps

#### Note di versione:

L'inserimento delle impostazioni del tempo di percorrenza su file GPX permette di avere impostazioni diverse, per esempio la percentule di incremento, a seconda dei percorsi. Il nuovo sistema di calcolo può essere una soluzione per alcuni tempi di percorrenza che prima non soddisfavano l'utente.

 Vedere anche Installazione

## 7.2 Licenza

Per il corretto e completo funzionamento dell'applicazione Luoghi, è richiesta una licenza. La licenza non ha alcun costo, è stata inserita solamente per evitare il proliferarsi del SW a soggetti che non sono addetti ai lavori.

E' possibile utilizzare il programma per un periodo di prova di sette giorni, trascorsi i quali, se non si è in possesso di una licenza il programma non sarà più eseguito. Durante il periodo di prova non tutte le funzionalità saranno abilitate, non sarà possibile importare ed esportare, convertire i vecchi database e altro. Alla prima partenza dell'applicazione sarà presentata la seguente finestra:

🕡 Luoghi - Domanda	×
Mancano 7 giorni al termine del periodo di prova L'applicazione non è licenziata, richiedere una licenza adesso?	
Si	No
Domanda richiesta licenza	

Viene indicato quanti giorni mancano al periodo di prova e se l'utente vuole richiedere la licenza, se viene selezionato il bottone "No", il programma continuerà la sua esecuzione. Se si vuole invece richiedere la licenza sarà visualizzata la seguente finestra:

137

🔑 Licenza		? <b>*</b>
Richiesta licenza		
40 D It	ex: Carlo Rossi	_
(*) Proprietano licenza	ex: Lazio ex: Roma	
(*) Regione	(*) Provincia	•
(*) Indirizzo civico	ex: Via Garibaldi 14, 00199 Roma	
	ex: carlo.rossi@gmail.com	
(") Indinzzo mail	ex: CAI Roma / Parco Monti Simbruini	
(*) Sezione / Ente		
(*) Codice Fiscale Sezione / Ente		
Eventuali note		
	l campi con (*) sono obbligatori	
Leggi regolamento	Dichiaro di aver letto il Regolamento per l'utilizzo del software LUOGHI 2, ed esprimo il consenso all'utilizzo del software	
	Dichiaro di aver letto l'Informativa sulla privacy ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003 e seguenti modificazioni.	
Invia richiesta	Annulla	

**Richiesta licenza** 

Tramite questa finestra è possibile chiedere una licenza al CAI, occorre compilare tutti i campi, solo quello note non è obbligatorio ma consigliato, in modo corretto. E' molto importante che i campi siano giusti, soprattutto quelli della regione e provincia (l'inserimento è facilitato dalle caselle a discesa) e l'indirizzo mail. Un errato inserimento dei dati può provocare il mancato rilascio della licenza. Una volta compilato i campi e aver dato il consenso alla privacy e al regolamento d'uso, si può inviare la richiesta. Se la connessione internet è attiva e non capitano errori la richiesta sarà inviata all'indirizzo di supporto in modo automatico, altrimenti sarà visualizzata una finestra con le operazioni da effettuare per richiederla manualmente.

Se si seleziona il pulsante "Annulla" la richiesta non sarà inviata e il programma continuerà il suo periodo di prova.

Le informazioni sulla privacy e sul regolamento d'uso sono visibile selezionando l'icona "i" posta a

sinistra dei consensi, che aprirà la visualizzazione del documento.

Finchè non sarà richiesta la licenza, alla partenza, verrà sempre visualizzata la finestra di "Domanda creazione licenza". Alla partenza successiva, dopo l'inoltro di una richiesta la finestra che si presenterà sarà la seguente:

🤹 Luoghi - Informazione	-x-
Testo del messaggio	
Esci	

dove verranno evidenziati il numero di giorni rimasti per il periodo di prova.

La creazione della licenza da parte del team di supporto può non essere repentina, ma cercheremo di evadere le richieste nel minor tempo possibile. Una volta che la licenza è creata da parte del team di supporto, riceverete una mail all'indirizzo inserito durante la richiesta, che conterrà un file che dovrete copiare nella cartella "<cartella installazione>\Dati\Licenze\". Al successivo avvio del programma esso sarà completamente funzionante.

Ricordiamoci che la licenza generata è valida solo per il computer su cui si installa il software Luoghi.

 Vedere anche <u>Installazione</u> <u>Esecuzione del programma</u>



# **Risoluzione dei problemi**

# 8 Risoluzione dei problemi

Qui di seguito sono riportati alcuni dei problemi comuni riscontrati durante l'esecuzione del programma.

Se il tuo problema non è presente in quelli qui sotto proposti, contatta l'assistenza all'indirizzo presente nella <u>finestra di informazioni</u> o usando l'apposito <u>comando</u>, spiegando il tuo problema, che potrebbe essere aggiunto in questa sezione.

Problema: Quando cerco di visualizzare l'anteprima in PDF di una tabella o altro, il programma termina.

**Soluzione:** Manca sul computer il programma Adobe Reader, occorre scaricarlo dall'indirizzo <u>http://</u><u>get.adobe.com/it/reader/</u>.

Problema: Quando cerco di visualizzare la mappa 3D nella scheda luogo, non funziona o il programma si blocca.

**Soluzione:** Manca sul computer il plug-in di Google Earth, occorre scaricarlo dall'indirizzo <u>http://</u>www.google.it/earth/explore/products/plugin.html.

**Problema:** I caratteri nell'anteprima della tabella segnavia sono troppo grossi, per esempio se abbiamo un tempo di percorrenza di 2.00 ore l'ultimo carattere si sovrappone al quadratino rosso. **Soluzione:** Probabilmente mancano i font corretti nel sistema, per un corretto funzionamento è richiesto il font Arial Narrow, per installarlo basta prelevare i font dalla cartella "<cartella installazione>\Dati\Config\Raw\Font" e copiarli nella cartella di sistema "Windows\Fonts".

Problema: L'anteprima di una tabella viene visualizzata in modo errato, come da esempio seguente.



**Soluzione:** Nel sistema è impostato come separatore decimale un valore diverso da virgola (,) o punto (.), è consigliabile di impostare nella sezione impostazioni internazionali di sistema il separatore decimale con la virgola.

Problema: Non riesco a copiare il file di licenza dalla mail ricevuta alla cartella Licenze.

**Soluzione:** Le cartelle create dall'applicazione Luoghi hanno i diritti di Amministratore, probabilmente il programma di posta non ha i diritti adeguati, salvare la licenza sul desktop e poi copiarla dal desktop alla cartella Licenze.

 Vedere anche Installazione

